

Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren

Die Bedienoberfläche (GUI) des UCC-Clients lässt sich individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anpassen.

Als Administrator können Sie die zugehörigen Einstellungen global vorkonfigurieren. Damit legen Sie insbesondere das Aussehen des UCC-Clients nach der **erstmaligen Anmeldung** neuer Benutzers fest.

Hinterlegen Sie dazu die entsprechenden Werte im Namensraum `clientdefaults` des  **Key-Value-Stores**. Zu verfügbaren Einstellungen und zugehörigen Schlüsseln lesen Sie die folgenden Abschnitte.



Hinweis:
Die hier beschriebenen Einstellungen gelten unabhängig davon, ob der UCC-Client nativ oder im Browser benutzt wird. Um die [speziellen Funktionen](#) des nativen Clients global für neue Benutzer anzupassen, lesen Sie den Artikel [Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren](#).

Allgemeine Einstellungen

Die folgenden Einstellungen betreffen den UCC-Client als Ganzes. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
 	<code>display.theme</code>	<ul style="list-style-type: none"> • leer = grün-hell • <code>light-theme</code> = grün-hell • <code>dark-theme</code> = grün-dunkel • <code>thab-light</code> = blau-hell • <code>thab-dark</code> = blau-dunkel
Namensformat	<code>layout.nameFormat</code>	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Vorname Nachname • 1 = Nachname, Vorname • 2 = V. Nachname • Feld darf nicht leer bleiben.
Sprache	<code>display.language</code>	<ul style="list-style-type: none"> • leer = Systemsprache • <code>en</code> = Englisch • <code>de</code> = Deutsch
Benachrichtigungen anzeigen	<code>client.showNotifications</code>	 
Rufnummer nach dem Wählen löschen	<code>display.clearAfterDial</code>	
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	<code>display.showFullTimestamp</code>	
Ausführliches Protokoll	<code>log.verbose</code>	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihren Client unter  **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

Hauptseiten-Layout

Die folgenden Einstellungen betreffen Auswahl, Größe und Anordnung der Widgets auf der Hauptseite des UCC-Clients. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie einen globalen Standard im JSON-Format hinterlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Der zugehörige Schlüssel lautet `tablayout.main`.

`defaults.json`

```
{
  "WIDGET1": {
```

Erläuterungen	
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe unten)
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster
col	horizontale Position der linken Kante

```

    "row": 1,
    "col": 1,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET2": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET3": {
    "row": 8,
    "col": 1,
    "sizeX": 10,
    "sizeY": 7
  },
  ...
}

```

sizeX	Ausdehnung nach rechts	
sizeY	Ausdehnung nach unten	
Widget-Name <small>im UCC-Client</small>	Bezeichnung <small>im KVS</small>	Mindestwerte <small>sizeX x sizeY</small>
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3
Kontakte	contacts	4 x 7
Anrufliste	callog	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	queue-callog	
Anrufbeantworter	voicemail	
Journal	call-journal	4 x 5
Abwurfeschaltung	manager-assistant	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Hauptseiten-Layout mit  anpassen.

Kontakte-Widget

Die folgenden Einstellungen betreffen die Anzeige im Kontakte-Widget des UCC-Clients. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Gruppen anzeigen	contactList.showGroups	<input type="checkbox"/>
Leere Gruppen ausblenden	contactList.hideEmptyGroups	<input type="checkbox"/>
Breite Gruppen	contactList.wideGroups	<input checked="" type="checkbox"/>

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Kontakte-Widget unter  **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige?rev=1680019006

Last update: **28.03.2023 15:56**