



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.0](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren

Die Bedienoberfläche (GUI) des UCC-Clients lässt sich individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anpassen.

Als Administrator können Sie die zugehörigen Einstellungen global vorkonfigurieren. Damit legen Sie insbesondere das Aussehen des UCC-Clients nach der **erstmaligen Anmeldung** neuer Benutzers fest.

Hinterlegen Sie dazu die entsprechenden Werte im Namensraum `clientdefaults` des **Key-Value-Stores**. Zu verfügbaren Einstellungen und zugehörigen Schlüsseln lesen Sie die folgenden Abschnitte.



Hinweis:

Die hier beschriebenen Einstellungen gelten unabhängig davon, ob der UCC-Client nativ oder im Browser benutzt wird. Um die [speziellen Funktionen](#) des nativen Clients global für neue Benutzer anzupassen, lesen Sie den Artikel [Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren](#).

Allgemeine Einstellungen

Die folgenden Einstellungen betreffen den UCC-Client als Ganzes. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
<p>Farbkombination der Benutzeroberfläche</p> <p>Thema:</p> <p> grün</p> <p> blau</p> <p>Hintergrund:</p> <p> auto</p> <p> hell</p> <p> dunkel</p> <p>Im automatischen Modus übernimmt der Client die Farbeinstellung des Betriebssystems. <u>Dies wird von Chrome unter Linux nicht unterstützt.</u></p>	<p><code>display.theme</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <code>default:auto</code> = grün-auto (Standard) • <code>default:light</code> = grün-hell • <code>default:dark</code> = grün-dunkel • <code>thab:auto</code> = blau-auto • <code>thab:light</code> = blau-hell • <code>thab:dark</code> = blau-dunkel
<p>Namensformat</p>	<p><code>layout.nameFormat</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Vorname Nachname • 1 = Nachname, Vorname • 2 = V. Nachname • Feld darf nicht leer bleiben.
<p>Sprache</p>	<p><code>display.language</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> • leer = Systemsprache • en = Englisch • de = Deutsch

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Benachrichtigungen anzeigen	client.showNotifications	
Rufnummer nach dem Wählen löschen	display.clearAfterDial	
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	display.showFullTimestamp	
Ausführliches Protokoll	log.verbose	

¹ Diese Option wird mit UCware 6.0 eingeführt. Beim Update werden UCC-Clients mit ursprünglich heller Farbkombination auf **auto** umgestellt.

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihren Client unter  **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

Hauptseiten-Layout

Die folgenden Einstellungen betreffen Auswahl, Anordnung und Größe der Widgets auf der Hauptseite des UCC-Clients. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie einen globalen Standard im JSON-Format hinterlegen. Dieser gilt für alle **lizenzierten** Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Der zugehörige Schlüssel lautet `tablayout.main`.

defaults.json

```

{
  "WIDGET1": {
    "row": 1,
    "col": 1,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET2": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET3": {
    "row": 1,
    "col": 11,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET4": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 8,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET5": {
    "row": 9,
    "col": 6,
    "sizeX": 7,
    "sizeY": 7
  }
}

```

Erläuterungen		
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe untere Tabelle)	
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster	
col	horizontale Position der linken Kante	
sizeX	Ausdehnung nach rechts	
sizeY	Ausdehnung nach unten	
Widget-Name <small>im UCC-Client</small>	Bezeichnung <small>im KVS</small>	Mindestwerte <small>sizeX x sizeY</small>
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3
Warteschlangen-Anrufe	queue-calls	4 x 3
Kontakte	contacts	4 x 7
Anrufliste	callog	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	queue-callog	
Anrufbeantworter	voicemail	4 x 5
Journal	call-journal	
Abwurfschaltung	manager-assistant	4 x 5
Ausgehende Rufnummern	clip	4 x 4
Tastenfeld	numpad	3 x 7

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Hauptseiten-Layout mit  anpassen.

Kontakte-Widget

Die folgenden Einstellungen betreffen die Anzeige im Kontakte-Widget des UCC-Clients. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle **lizenzierten** Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Gruppen anzeigen	contactList.showGroups	
Leere Gruppen ausblenden	contactList.hideEmptyGroups	
Breite Gruppen	contactList.wideGroups	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Kontakte-Widget unter  **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige?rev=1681808622

Last update: **18.04.2023 09:03**