

Admin-Client, System, Benutzeroberfläche



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Standard-Einstellungen des UCC-Clients festlegen

Der UCC-Client und insbesondere die [Hauptseite](#) lassen sich individuell vom jeweiligen Benutzer anpassen. Als Administrator können Sie globale Ausgangswerte für die zugehörigen Einstellungen setzen. Diese werden nach der Erstanmeldung eines Benutzers automatisch geladen. Auf diese Weise können Sie den initialen Aufwand für die Einrichtung des Clients reduzieren.

Bearbeiten Sie dazu die Schlüssel im Namensraum `clientdefaults` des [Key-Value-Stores](#).



**Hinweis:**

Die Einstellungen wirken sich auf den nativen und den browserbasierten Client aus. Für die native Variante lässt sich darüber hinaus das [Fensterverhalten](#) vorgeben und [individualisieren](#).

## Benutzeroberfläche und Telefonbuch

Die folgenden Schlüssel legen fest, welche Einstellungen nach einer Erstanmeldung am UCC-Client für die Benutzeroberfläche und das Telefonbuchs gelten.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im [UCC-Client individualisieren](#): > **Einstellungen > Anzeige**

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte
Farben für Bedienelemente und Hintergrund Im <input type="checkbox"/> automatischen Modus gilt die Einstellung des Betriebssystems. Dies wird von Chrome unter Linux nicht unterstützt. Beim Update auf UCware 6.0 werden Clients mit heller Hintergrundfarbe auf <b>automatisch</b> umgestellt.	<code>display.theme</code>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = default:auto (Standard) <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = legacy:light <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = thab:dark Die Werte vor und hinter dem Doppelpunkt sind frei kombinierbar.
Sprache	<code>display.language</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leer = Systemsprache</li> <li>• en = Englisch</li> <li>• de = Deutsch</li> </ul>
Namensformat	<code>layout.nameFormat</code>	Feld darf nicht leer bleiben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Vorname Nachname</li> <li>• 1 = Nachname, Vorname</li> <li>• 2 = V. Nachname</li> </ul>
Gruppen anzeigen	<code>contactList.showGroups</code>	
Leere Gruppen ausblenden	<code>contactList.hideEmptyGroups</code>	
Breite Gruppen	<code>contactList.wideGroups</code>	
Versteckte Telefonbücher anzeigen	<code>contactList.showInvisible</code>	

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte
Kontaktbreite	contactList.contactWidth	<ul style="list-style-type: none"> <li>normal</li> <li>large</li> <li>veryLarge</li> </ul>

## Anrufanzeige

Die folgenden Schlüssel legen fest, welche Einstellungen nach einer Erstanmeldung am UCC-Client für die Anrufanzeige gelten.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im [UCC-Client individualisieren](#):  >  **Einstellungen > Telefonie**

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte
Benachrichtigungen anzeigen	client.showNotifications	<input type="checkbox"/>
Benachrichtigung bei übernehmbaren Anrufen	client.pickableCallSignaling	<input checked="" type="checkbox"/>
Ton bei übernehmbaren Anrufen	client.pickableCallSound	<ul style="list-style-type: none"> <li>silent = kein Ton</li> <li>beep = Piepton</li> <li>1-10 = UCware-Klingelton 1-10</li> </ul>
Rufnummer nach dem Wählen löschen	display.clearAfterDial	<input type="checkbox"/>
Internen Anrufernamen bevorzugen	display.localNames	<input type="checkbox"/>
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	display.showFullTimestamp	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführliches Protokoll	log.verbose	<input checked="" type="checkbox"/>

## Hauptseiten-Widgets

Der Schlüssel `tablayout.main` legt Auswahl, Anordnung und Größe der Hauptseiten-Widgets nach einer Erstanmeldung am UCC-Client fest.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im [UCC-Client individualisieren](#):  >  **Anpassen**

Der eingetragene Wert im  **Key-Value-Store** muss die Bezeichnung, Position und Ausdehnung aller auf der Hauptseite erforderlichen Widgets im JSON-Format enthalten:

### Beispiel

```
{
  "WIDGET1": {
    "row": 1,
    "col": 1,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET2": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET3": {
    "row": 1,
    "col": 11,

```

```

    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET4": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 8,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET5": {
    "row": 9,
    "col": 6,
    "sizeX": 7,
    "sizeY": 7
  }
}
}
}

```

## Erläuterungen

Beschreibung	
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe untere Tabelle)
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster
col	horizontale Position der linken Kante
sizeX	Ausdehnung nach rechts
sizeY	Ausdehnung nach unten

Widget-Name <small>im UCC-Client</small>	Bezeichnung <small>im KVS</small>	Mindestwerte <small>sizeX x sizeY</small>
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3
Kontakte	contacts	4 x 7
Anrufliste	callog	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	queue-callog	
Anrufbeantworter	voicemail	
Journal	call-journal	4 x 5
Abwurfschaltung	manager-assistant	
Tastenfeld	numpad	3 x 7
Ausgehende Rufnummern	clip	4 x 4
Warteschlangenrufe	queue-calls	4 x 3
Rufübernahme	pickable-calls	4 x 5

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig\\_uccc\\_anzeige?rev=1726231572](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige?rev=1726231572)

Last update: 13.09.2024 12:46