

- [Aktuell seit 6.2](#)
- [< 6.0](#)
- [< 5.x](#)

[v.6.2, Admin-Client, System, Benutzeroberfläche](#)

Standard-Einstellungen des UCC-Clients festlegen

Der UCC-Client und insbesondere die  [Hauptseite](#) lassen sich individuell vom jeweiligen Benutzer anpassen. Als Administrator können Sie globale Ausgangswerte für die zugehörigen Einstellungen setzen. Diese werden nach der Erstanmeldung eines Benutzers automatisch geladen. Auf diese Weise können Sie den initialen Aufwand für die Einrichtung des Clients reduzieren.

Bearbeiten Sie dazu die Schlüssel im Namensraum `clientdefaults` des  [Key-Value-Stores](#).



Hinweis:

Die Einstellungen wirken sich auf den nativen und den browserbasierten Client aus. Für die native Variante lässt sich darüber hinaus das [Fensterverhalten](#) vorgeben und [individualisieren](#).

Benutzeroberfläche und Telefonbuch

Die folgenden Schlüssel legen fest, welche Einstellungen nach einer Erstanmeldung am UCC-Client für die Benutzeroberfläche und das Telefonbuchs gelten.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im [UCC-Client individualisieren](#):  >  **Einstellungen > Anzeige**

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte
Farben für Bedienelemente und Hintergrund Im <input type="checkbox"/> automatischen Modus gilt die Einstellung des Betriebssystems. Dies wird von Chrome unter Linux nicht unterstützt. Beim Update auf UCware 6.0 werden Clients mit heller Hintergrundfarbe auf automatisch umgestellt.	<code>display.theme</code>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = <code>default:auto</code> (Standard) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = <code>legacy:light</code> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = <code>thab:dark</code> Die Werte vor und hinter dem Doppelpunkt sind frei kombinierbar.
Sprache	<code>display.language</code>	<ul style="list-style-type: none"> • leer = Systemsprache • en = Englisch • de = Deutsch
Namensformat	<code>layout.nameFormat</code>	Feld darf nicht leer bleiben. <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Vorname Nachname • 1 = Nachname, Vorname • 2 = V. Nachname
Gruppen anzeigen	<code>contactList.showGroups</code>	<input type="checkbox"/>
Leere Gruppen ausblenden	<code>contactList.hideEmptyGroups</code>	<input type="checkbox"/>
Breite Gruppen	<code>contactList.wideGroups</code>	<input checked="" type="checkbox"/>
Versteckte Telefonbücher anzeigen	<code>contactList.showInvisible</code>	<input checked="" type="checkbox"/>

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte
Kontaktbreite	contactList.contactWidth	<ul style="list-style-type: none"> normal large veryLarge

Anrufanzeige

Die folgenden Schlüssel legen fest, welche Einstellungen nach einer Erstanmeldung am UCC-Client für die Anrufanzeige gelten.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im [UCC-Client individualisieren](#):  >  **Einstellungen > Telefonie**

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Gültige Werte
Benachrichtigungen anzeigen	client.showNotifications	
Benachrichtigung bei übernehmbaren Anrufen	client.pickableCallSignaling	
Ton bei übernehmbaren Anrufen	client.pickableCallSound	<ul style="list-style-type: none"> silent = kein Ton beep = Piepton 1-10 = UCware-Klingelton 1-10
Rufnummer nach dem Wählen löschen	display.clearAfterDial	
Internen Anrufernamen bevorzugen	display.localNames	
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	display.showFullTimestamp	
Ausführliches Protokoll	log.verbose	

Hauptseiten-Widgets

Der Schlüssel `tablayout.main` legt Auswahl, Anordnung und Größe der Hauptseiten-Widgets nach einer Erstanmeldung am UCC-Client fest.

Benutzer können die Einstellungen nachträglich im [UCC-Client individualisieren](#):  >  **Anpassen**

Der eingetragene Wert im  **Key-Value-Store** muss die Bezeichnung, Position und Ausdehnung aller auf der Hauptseite erforderlichen Widgets im JSON-Format enthalten:

Beispiel

```
{
  "WIDGET1": {
    "row": 1,
    "col": 1,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET2": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET3": {
    "row": 1,
    "col": 11,

```

```

        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET4": {
        "row": 1,
        "col": 6,
        "sizeX": 8,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET5": {
        "row": 9,
        "col": 6,
        "sizeX": 7,
        "sizeY": 7
    }
}
}
}

```

Erläuterungen

Beschreibung	
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe untere Tabelle)
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster
col	horizontale Position der linken Kante
sizeX	Ausdehnung nach rechts
sizeY	Ausdehnung nach unten

Widget-Name <small>im UCC-Client</small>	Bezeichnung <small>im KVS</small>	Mindestwerte <small>sizeX x sizeY</small>
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3
Kontakte	contacts	4 x 7
Anrufliste	callog	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	queue-calllog	
Anrufbeantworter	voicemail	
Journal	call-journal	4 x 5
Abwurfschaltung	manager-assistant	
Tastenfeld	numpad	3 x 7
Ausgehende Rufnummern	clip	4 x 4
Warteschlangenanrufe	queue-calls	4 x 3
Rufübernahme	pickable-calls	4 x 5
Temporäre Amtsberechtigung	temporary-dialout	4 x 4

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige?rev=1739372042

Last update: 12.02.2025 14:54