

Externes Telefonbuch

Um das externe Telefonbuch nutzen zu können, muss dieses in der `ucware.php` aktiviert werden.

```
$PB_IMPORTED_ENABLED = true;
```

Das Telefonbuch lässt sich anschließend in der Weboberfläche unter *Telefonbuch* → *Extern* einsehen und ggf. bearbeiten. Sollen Benutzer das externe Telefonbuch bearbeiten können, muss ihnen das Recht `phonebook_imported_edit` gegeben werden.

Tabellenstruktur

Die Telefonbucheinträge werden in der Tabelle `pb_ldap` gespeichert. Die Tabellenstruktur ist im Folgenden abgebildet.

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
user	varchar(20)	NO			
lastname	varchar(50)	NO	MUL		
firstname	varchar(50)	NO	MUL		
number	varchar(25)	NO	MUL		
updated	timestamp	NO	MUL	CURRENT_TIMESTAMP	
group_id	mediumint(8) unsigned	YES		2	

Import per Skript

Außerdem steht mit `/opt/ucware/sbin/gs-ldap-phonebook-import` ein Skript zur Verfügung, das den Import aus einer TSV-Datei ermöglicht. Dazu muss eine Datei mit den gewünschten Einträgen (tab-getrennt) als `/tmp/gs-ldap-phonebook.tsv` auf der UCware abgelegt und das Skript aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Einträge ist Kurzwahl, Nachname, Vorname, Rufnummer.

[/tmp/gs-ldap-phonebook.tsv](#)

```
1 Müller Karl 12345
2 Meier Liese 6789
```

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/howto/phonebook?rev=1666885793

Last update: 18.03.2023 14:47

