

Konfiguration

Die Konfiguration des UCware Daemon befindet sich in der Datei `/opt/ucwared/ucwared.conf`.

[default]

- `language`: Legt die Sprache der Statusmeldungen auf den Telefonen fest
 - Standardwert: `en`
 - mögl. Werte: `en, de`
- `backend`: Legt fest, welche Backends aktiviert werden. Komma-getrennte Liste.
 - Standardwert: `ucware`
 - mögl. Werte: `ucware`
- `frontends`: Legt fest, welche Frontends aktiviert werden. Komma-getrennte Liste.
 - Standardwert: `httpd`
 - mögliche Werte: `httpd, console`
- `logfilter`: Legt fest, für welche Komponenten das Logging unterdrückt wird. Komma-getrennte Liste.
 - Standardwert: `HTTPD>,SM>,CONM>,SERVM>,SERVICE.UCWARED>,FILESERVE>,CONF>,WEBSOCKETS>,JSONRPC>`
 - mögliche Werte:
`HTTPD>,SM>,CONM>,SERVM>,SERVICE.UCWARED>,FILESERVE>,CONF>,WEBSOCKETS>,JSONRPC>,DB>,AMI>`
- `loglevel`: Legt den Loglevel fest.
 - Standardwert: `INFO`
 - mögliche Werte: `DEBUG, NOTICE, INFO, WARNING, ERROR, FATAL`
- `cachedir`: Legt das Verzeichnis fest, in dem der Cache des Daemon angelegt wird
- `cachefileprefix`: Legt das Prefix der Cachedatei fest

[httpd]

- `host`: Legt fest, auf welchen Adressen der UCwareD Verbindungen von Clients entgegennehmen soll.
 - Standardwert: `0.0.0.0` (auf allen Adressen lauschen)
- `port`: Port, auf dem Client-Verbindungen entgegengenommen werden.
 - Standardwert: `81`
- `timeout`: Idle-Timeout. Antwortet ein Client nicht in der konfigurierten Zeit, wird die Verbindung zurückgesetzt.
 - Standardwert: `30`
- `filesdir`: Das Verzeichnis, aus dem Setup-Dateien bei automatischen Updates verteilt werden (siehe [autoupdate_clients](#))
 - Standardwert: `./files`
- `filesuri`: Die URL, die als Location für Setup-Dateien an den Client gemeldet wird.
 - Standardwert: <http://192.168.0.130:81/files>

[database]

Die Optionen mit Präfix `master` legen die Datenbankeinstellungen für die Master-Datenbank fest, die Optionen mit Präfix `slave` für die Slave-Datenbank. Ist die Anlage nicht verteilt, sind beide Konfigurationen gleich.

- `<präfix>.host`: Die Adresse des Datenbank-Servers
- `<präfix>.user`: Der Benutzername zum Einloggen auf dem Datenbank-Server
- `<präfix>.password`: Das Passwort zum Einloggen auf dem Datenbank-Server
- `<präfix>.database`: Die zu benutzende Datenbank

[ami]

In diesem Abschnitt wird der Zugriff des UCware Daemon auf das Asterisk Management Interface eingestellt.

- `host`: Die Adresse der Maschine, auf der Asterisk läuft.
 - Standardwert: `127.0.0.1`
- `port`: Der Port, auf dem das AMI lauscht
 - Standardwert: `5038`
- `username`: Der Benutzername zum Anmelden am AMI, wird festgelegt in `/etc/ucware/asterisk/manager.conf.d-enabled/ucwared.conf` (siehe [manager-api konfigurieren](#)).
- `password`: Das Passwort zum Anmelden am AMI, wird an gleicher Stelle festgelegt wie der Benutzername.
- `securelogin`: Cram-MD5 beim Login benutzen
 - Standardwert: `true`

[sofia]

Hier lässt sich der UCwareD-eigene SIP-Stack konfigurieren. Der SIP-Stack wird eingesetzt zur Steuerung uaCSTA-fähiger Endgeräte.

- `sipserver`: Die Adresse, die als Quelle in den SIP-Header geschrieben wird. Muss von den Endgeräten erreichbar sein (nicht 127.0.0.1).
 - Standardwert: `192.168.0.130`
- `bindhost`: Die Adresse, an der der SIP-Stack lauscht.
 - Standardwert: `*`
- `bindport`: Der Port, an dem der SIP-Stack erreichbar ist.
 - Standardwert: `5095`

[ucware.core]

- `ami.userevents.generate`: Wenn `true` eingestellt ist, werden Events für AMI-fähige Endgeräte generiert.
 - Standardwert: `true`
 - mögl. Werte: `true, false`
- `iconv.conv=false` : Bei `true` werden Strings aus der DB beim Ausliefern von `iconv.from` zu `iconv.to` gewandelt. Passiert z.B. beim Übertragen der Telefonbücher an Clients.
 - Standardwert: `false`
 - mögl. Werte: `true, false`
- `iconv.from=„LATIN1“`
 - mögl. Werte: Alle Encodings, die iconv auf dem jeweiligen System unterstützt. Eine Liste lässt sich anzeigen mit `iconv -l`.
- `iconv.to=„UTF8“`
- `canonize=true` : 00049 bzw 00 werden beim Eintragen in die Telefonbücher zu +49 umgewandelt.

[ucware.core.calllog]

- `prov.dial.log.life=28`: Hier kann eingestellt werden, wie viele Tage des Dial Logs dem Benutzer angezeigt werden.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/ucwared/konfigurationsdatei

Last update: **07.06.2023 15:22**