

Admin-Client, Berechtigungen, Fax

Faxfunktionen einrichten

Der UCware Server unterstützt das Senden und Empfangen von Faxen über entsprechende Geräte oder direkt am Rechner. Der UCC-Client bietet zu diesem Zweck ein eigenes Modul, mit dem sich die gewünschten Dokumente [hoch-](#) bzw. [herunterladen](#) lassen.

**Hinweis:**
Für den Versand eignen sich ausschließlich PDF-Dateien – idealerweise DIN A4 in schwarz-weiß, ohne Graustufen.

Grundlagen

Fax-Berechtigung

Benutzer können auf das  **Fax-Management** des UCC-Clients zugreifen, wenn Sie die [Berechtigung](#) fax über mindestens eine Fax-Gruppe ausüben:

UCware Admin Client

Gruppe: kundenbetreuer

Löschen Zurücksetzen Speichern

Benutzer

sandra.singer karl.kaminski gerd.gudlat

Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer

1 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)

Auf Gruppe

+

fax

faxe_verwaltung -- Fax-Verwaltung

Fax-Management

Senden

Absendenummer

Empfänger

Datei auswählen Keine ausgewählt

Zurücksetzen Senden

Filter Fax

Fax Zentrale (401)

Fax Buchhaltung (403)

Zur Einrichtung eines Fax-Anschlusses müssen Sie diesen [erstellen](#) und einer [Gruppe vom Typ Fax](#) zuweisen. Anschließend müssen Sie einer oder mehreren Benutzergruppen die Berechtigung fax für die Faxgruppe [erteilen](#).

Eigenschaften von Fax-Anschlüssen

Im Admin-Client können Sie Fax-Anschlüsse unter  **Durchwahlen > Fax** erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Beschreibung und Optionen
Nebenstelle *	interne Fax-Nummer
Name *	Anzeigenname des Fax-Anschlusses im UCC- und Admin-Client
TSI *	vollständige Fax-Nummer mit Länder- und Ortskennzahl
Kopfzeile	Eingetragenen Text auf jeder gesendeten Seite hinzufügen.

Eigenschaften	Beschreibung und Optionen
E-Mail	Adresse für den optionalen Fax-Empfang per Mail.
☐ Sendebericht ...	Sendebericht im UCC-Client als PDF-Download anbieten. Der Bericht enthält die Versanddaten und die erste Seite des gesendeten Fax.
☐ In Dateifreigabe ...	Empfangene Faxe zusätzlich unter /var/spool/ucware/fax_share ablegen. Das Verzeichnis lässt sich im Key-Value-Store anpassen.

Schritt für Schritt

Fax-Anschluss erstellen

UCware Admin Client

Fax erstellen

Abbrechen

Erstellen und Bearbeiten

Erstellen

Nebenstelle *

401

Name *

Fax Zentrale

TSI *

+49 40 66969 401

Kopfzeile

Musterfirma - Zentrale

E-Mail

zentrale@firma.com

☐ Sendebericht erzeugen

☐ In Dateifreigabe ablegen

Gruppen

Faxe Geschäftsführung

Um einen Fax-Anschluss zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Fax-Übersicht auf:



2. Klicken Sie auf

3. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Fax-Anschlusses im zugehörigen Widget.

Beachten Sie dabei die Tabelle unter [Eigenschaften von Fax-Anschlüssen](#).

Funktionsfähige Fax-Anschlüsse müssen mindestens einer **Gruppe** angehören. Im gleichnamigen Widget können Sie neue Fax-Anschlüsse bei Bedarf sofort einer vorhandenen Gruppe zuweisen.

Um eine neue Gruppe für den Fax-Anschluss einzurichten, lesen Sie die beiden nächsten Abschnitte.

Erstellen

Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Faxgruppe erstellen

The screenshot shows the 'UCware Admin Client' interface. On the left is a sidebar with icons for home, user, groups, fax, and settings. The main area is titled 'Gruppe erstellen' and contains three buttons: 'Abbrechen' (red), 'Erstellen und Bearbeiten' (blue), and 'Erstellen' (blue). Below these buttons is a form with the following fields:

- Titel ***: Fax Verwaltung
- Name ***: faxe_verwaltung
- Typ ***: Fax (selected from a dropdown menu)
- Verbindung**: Verbindung (selected from a dropdown menu)

Below the form is a section titled 'Gruppenmitglieder'.

Um eine Faxgruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:

Benutzer & Gruppen > Gruppen.

2. Klicken Sie auf .

3. Geben Sie einen **Titel** für die Anzeige der Gruppe im UCC- und Admin-Client sowie einen systeminternen **Namen** ein.

4. Wählen Sie unter **Typ** den Eintrag **Fax**.

Erstellen

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Fax-Anschluss zuweisen

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a yellow header bar with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header, on the left, is a vertical sidebar with icons for home, user, group, fax, and settings. The main area displays the configuration for a group named 'kundenbetreuer'. At the top of this section, there's a back arrow, the group name, and three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below this, there's a section titled 'Benutzer' (Users) with three user names in grey boxes: 'sandra.singer', 'karl.kaminski', and 'gerd.gudlat'. Below the users, there's a section titled 'Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer' (Permissions of the group kundenbetreuer) with a sub-header '1 Berechtigung(en)' and an upward arrow. This section contains a table with two columns: 'Berechtigung(en)' and 'Auf Gruppe'. The first row shows 'fax' in the first column and 'faxe_verwaltung --- Fax Verwaltung' in the second column, with a red trash icon to the right. At the bottom of the main area, there's a blue button labeled 'Speichern'.

Um Benutzer für einen Fax-Anschluss zu berechtigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung fax für die gewünschte Faxgruppe.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Nach einem Reload des UCC-Clients sind die **Faxfunktionen** für berechtigte Benutzer verfügbar.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/durchwahlen/fax?rev=1716897486>

Last update: **28.05.2024 11:58**