- Aktuell seit 6.2
- < 6.0
- < 5.x

v.5, Admin-Client, Benutzeroberfläche

[veraltet:] Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren

Die Oberfläche (GUI) des UCC-Clients lässt sich individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anpassen.

Als Administrator können Sie die zugehörigen Einstellungen global vorkonfigurieren. Damit legen Sie insbesondere das Aussehen des UCC-Clients nach der **erstmaligen Anmeldung** neuer Benutzers fest.

Hinterlegen Sie dazu die entsprechenden Werte im Namensraum `clientdefaults` des **Key-Value-Stores**. Zu verfügbaren Einstellungen und zugehörigen Schlüsseln lesen Sie die folgenden Abschnitte.

Hinweis:
Die hier beschriebenen Einstellungen gelten unabhängig davon, ob der UCC-Client nativ oder im Browser benutzt wird. Um die speziellen Funktionen des nativen Clients global für neue Benutzer anzupassen, lesen Sie den Artikel Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren.

Allgemeine Einstellungen

Die folgenden Einstellungen betreffen den UCC-Client als Ganzes. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle lizenzierten Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
	`display.theme`	• leer = grün-hell • `light-theme` = grün-hell • `dark-theme` = grün-dunkel • `thab-light` = blau-hell • `thab-dark` = blau-dunkel
Namensformat	`layout.nameFormat`	• `0` = Vorname Nachname • `1` = Nachname, Vorname • `2` = V. Nachname Feld darf nicht leer bleiben.
Sprache	`display.language`	• leer = Systemsprache • en = Englisch • de = Deutsch
Benachrichtigungen anzeigen	`client.showNotifications`	
Rufnummer nach dem Wählen löschen	`display.clearAfterDial`	
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	`display.showFullTimestamp`	
Ausführliches Protokoll	`log.verbose`	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihren Client unter **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

Hauptseiten-Layout

Die folgenden Einstellungen betreffen Auswahl, Größe und Anordnung der Widgets auf der Hauptseite des UCC-Clients. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie einen globalen Standard im JSON-Format hinterlegen. Dieser gilt für alle lizenzierten Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Der zugehörige Schlüssel lautet `tablayout.main`.

defaults.json

```
{
    "WIDGET1": {
        "row": 1,
        "col": 1,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET2": {
        "row": 1,
        "col": 6,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET3": {
        "row": 8,
        "col": 1,
        "sizeX": 10,
        "sizeY": 7
    },

...

}
```

Erläuterungen	
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe unten)
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster
col	horizontale Position der linken Kante
sizeX	Ausdehnung nach rechts
sizeY	Ausdehnung nach unten

Widget-Name im UCC-Client	Bezeichnung im KVS	Mindestwerte sizeX x sizeY
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3
Kontakte	contacts	4 x 7
Anrufliste	calllog	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	queue-calllog	
Anrufbeantworter	voicemail	
Journal	call-journal	4 x 5
Abwurfschaltung	manager-assistant	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Hauptseiten-Layout mit anpassen.

Kontakte-Widget

Die folgenden Einstellungen betreffen die Anzeige im Kontakte-Widget des UCC-Clients. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle lizenzierten Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Gruppen anzeigen	contactList.showGroups	
Leere Gruppen ausblenden	contactList.hideEmptyGroups	
Breite Gruppen	contactList.wideGroups	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Kontakte-Widget unter **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige

Last update: **12.02.2025 14:54**