- Aktuell seit 6.2
- < 6.0
- < 5.x

v.6.0, Admin-Client, System, Benutzeroberfläche

[veraltet:] Benutzeroberfläche des UCC-Clients vorkonfigurieren

Die Benutzeroberfläche (GUI) des UCC-Clients lässt sich individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anpassen.

Als Administrator können Sie die zugehörigen Einstellungen global vorkonfigurieren. Damit legen Sie insbesondere das Aussehen des UCC-Clients nach der **erstmaligen Anmeldung** neuer Benutzers fest.

Hinterlegen Sie dazu die entsprechenden Werte im Namensraum `clientdefaults` des **Key-Value-Stores**. Zu verfügbaren Einstellungen und zugehörigen Schlüsseln lesen Sie die folgenden Abschnitte.

Hinweis:
Die hier beschriebenen Einstellungen gelten unabhängig davon, ob der UCC-Client nativ oder im Browser benutzt wird. Um die speziellen Funktionen des nativen Clients global für neue Benutzer anzupassen, lesen Sie den Artikel Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren.

Allgemeine Einstellungen

Die folgenden Einstellungen betreffen den UCC-Client als Ganzes. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle lizenzierten Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Farbkombination der Benutzeroberfläche Thema: grün blau Hintergrund: auto hell dunkel Im **automatischen** Modus übernimmt der Client die Farbeinstellung des Betriebssystems. Dies wird von Chrome unter Linux nicht unterstützt.	`display.theme`	• `default:auto` = grün-auto (Standard) • `default:light` = grün-hell • `default:dark` = grün-dunkel • `thab:auto` = blau-auto • `thab:light` = blau-hell • `thab:dark` = blau-dunkel
Namensformat	`layout.nameFormat`	• `0` = Vorname Nachname • `1` = Nachname, Vorname • `2` = V. Nachname Feld darf nicht leer bleiben.
Sprache	`display.language`	• leer = Systemsprache • en = Englisch • de = Deutsch

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Benachrichtigungen anzeigen	`client.showNotifications`	
Rufnummer nach dem Wählen löschen	`display.clearAfterDial`	
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	`display.showFullTimestamp`	
Ausführliches Protokoll	`log.verbose`	
[1] Diese Option wird mit UCware `6.0` eingeführt. Beim Update werden UCC-Clients mit ursprünglich heller Farbkombination auf **auto** umgestellt.		

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihren Client unter **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

Hauptseiten-Layout

Die folgenden Einstellungen betreffen Auswahl, Anordnung und Größe der Widgets auf der Hauptseite des UCC-Clients. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie einen globalen Standard im JSON-Format hinterlegen. Dieser gilt für alle lizenzierten Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Der zugehörige Schlüssel lautet `tablayout.main`.

defaults.json

```
{
    "WIDGET1": {
        "row": 1,
        "col": 1,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET2": {
        "row": 1,
        "col": 6,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET3": {
        "row": 1,
        "col": 11,
        "sizeX": 5,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET4": {
        "row": 1,
        "col": 6,
        "sizeX": 8,
        "sizeY": 7
    },
    "WIDGET5": {
        "row": 9,
        "col": 6,
        "sizeX": 7,
        "sizeY": 7
    }
}
```

Beschreibung	
`WIDGET`	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe untere Tabelle)
`row`	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster
`col`	horizontale Position der linken Kante
`sizeX`	Ausdehnung nach rechts
`sizeY`	Ausdehnung nach unten

Widget-Name im UCC-Client	Bezeichnung im KVS	Mindestwerte sizeX x sizeY
Aktuelle Anrufe	`current-call-list`	4 x 3
Kontakte	`contacts`	4 x 7
Anrufliste	`calllog`	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	`queue-calllog`	
Anrufbeantworter	`voicemail`	
Journal	`call-journal`	4 x 5
Abwurfschaltung	`manager-assistant`	
Tastenfeld	`numpad`	3 x 7
Ausgehende Rufnummern	`clip`	4 x 4
Warteschlangenanrufe	`queue-calls`	4 x 3

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Hauptseiten-Layout mit anpassen.

Kontakte-Widget

Die folgenden Einstellungen betreffen die Anzeige im Kontakte-Widget des UCC-Clients. Im **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle lizenzierten Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Gruppen anzeigen	`contactList.showGroups`	
Leere Gruppen ausblenden	`contactList.hideEmptyGroups`	
Breite Gruppen	`contactList.wideGroups`	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Kontakte-Widget unter **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige

Last update: **07.05.2025 14:29**