

[UCC-Client, Installation](#)

# Installationsparameter zum nativen UCC-Client

Mit dem UCC-Client können die Benutzer Ihrer Telefonanlage direkt am PC [telefonieren](#) und zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers nutzen.


Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software auf dem PC ist dafür nicht erforderlich.

- **nativ:**

Dabei läuft der Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf dem PC oder einem geeigneten Speichermedium installiert sein. Gegenüber der browserbasierten Variante bietet der native Client [zusätzliche Funktionen](#).

Der native UCC-Client ist für Windows, MacOS und Linux verfügbar. Die zugehörigen Installationsdateien lassen sich mit  in der [Login-Maske](#) des browserbasierten UCC-Clients herunterladen.

**Hinweis:**

Voraussetzung ist das Debian-Paket `ucware-client-installers`, das Sie als Administrator vorab auf der Telefonanlage [bereitstellen](#) müssen.

Sie können die heruntergeladene MSI-Datei wie folgt über die Windows-Kommandozeile ausführen:

```
msiexec [OPTION] "[DATEIPFAD]" [OPTION] [EIGENSCHAFT]
```

[Optionen](#) steuern den **Ablauf** der Installation und ermöglichen unter anderem eine administrative und/oder stille Ausführung:

**Beispiel:**

```
msiexec /i "C:\Users\max.mustermann\Desktop\uccc_installer.msi" /quiet
```

Dies weist den Windows Installer an, die auf dem Desktop hinterlegte Datei **uccc\_installer.msi** als lokale Installation (/i) ohne Benutzer-Interaktion (/quiet) auszuführen.

Installations- und Update-Optionen stehen immer vor dem Dateipfad, alles andere dahinter.

Sie können die verfügbaren Optionen des Windows Installers mit `msiexec /help` anzeigen oder bei [Microsoft](#) nachschlagen.

[Eigenschaften](#) beeinflussen das **Ergebnis** der Installation und ermöglichen unter anderem die Angabe eines Zielverzeichnis. Über die Kommandozeile lassen sich nur [öffentliche Eigenschaften](#) anpassen.

Eigenschaften werden als Schlüssel-Werte-Paare nach dem Muster `[SCHLÜSSEL]="[WERT]"` in der Kommandozeile angefügt:

**Beispiel:**

```
msiexec /i "C:\Users\max.mustermann\Desktop\uccc_installer.msi" /quiet  
APPLICATIONFOLDER="C:\Users\max.mustermann\Desktop\UCCC"
```

Dies weist den Windows Installer an, die auf dem Desktop hinterlegte Datei **uccc\_installer.msi** als lokale Installation (/i) ohne Benutzer-Interaktion (/quiet) auszuführen und die Programmdateien im Desktop-Ordner **UCCC** abzulegen.

Achten Sie in der Kommandozeile auf die Einhaltung der Groß- und Kleinschreibung.

Bei der Installation des nativen UCC-Clients können Sie derzeit die folgenden öffentlichen Einstellungen anpassen:

Eigenschaft	Beschreibung	Mögliche Werte
-------------	--------------	----------------

Eigenschaft	Beschreibung	Mögliche Werte
ALLUSERS	<a href="#">Installationskontext</a>	" " (leer) = benutzerspezifisch "1" = computerspezifisch
APPLICATIONFOLDER	Zielverzeichnis der Installation	" [VERZEICHNISPFAD] "

**Hinweis:**

Benutzerspezifische Einstellungen des nativen Clients werden beim erstmaligen Start im Verzeichnis %appdata%\ucware-client\ gespeichert. Dies gilt auch für die Adresse des UCware Servers im Netzwerk. Um diese automatisch an die Benutzer des nativen Clients auszuliefern, lesen Sie den Artikel [Native Zusatzfunktionen global konfigurieren](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install\\_uccc\\_msi](https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install_uccc_msi)Last update: **09.11.2023 08:54**