Admin-Client, Authentifizierung

## Authentifizierung über LDAP einrichten

## Achtung:

Störungen oder Ausfälle durch unsachgemäße Einstellungen. Lassen Sie die beschriebenen Komponenten nur von erfahrenem Fachpersonal einrichten. Sichern Sie vorab einen Snapshot der Anlage. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den UCware Support.

Der UCware Server lässt sich über LDAP an einen Verzeichnisdienst anbinden, um diesem die Authentifizierung von Benutzern zu übertragen. Nach der Anbindung können Sie den Dienst einzeln pro Benutzer als Authentifizierungs-Backend zuweisen:

	Construction Const	Speicher
•		
:	Benutzername	
<u>.</u>	gerd.gudlat 🧪	
	Vorname Nachname	
ŀ	Gerd Gudlat	
1	E-Mail URL LDAP Mu	sterfirma
1	gerd.gudlat@firma.de www.firma.com	
1	Sprache * Authentifizierungs-Backend *	
	Status Privatsphäre	
	PIN und Passwort	^
	PIN oder Passwort werden nur geändert wenn ein neuer Wert eingetragen wird. D Passwort kann nur bei einem Authentifizierungs-Backend des Typs "ucware" geän werden.	as ndert
	PIN Passwort	

Das Beispiel zeigt die Detailansicht eines Benutzers im Admin-Client unter **Benutzer &** Gruppen > Benutzer.

Die Anmeldedaten des Benutzers sind zentral im Verzeichnisdienst hinterlegt. Dieser übernimmt auch die Authentifizierung, wenn sich der Benutzer an einem UCware-Client anmeldet.



Für Benutzer, die per LDAP authentifiziert werden, entfällt die Möglichkeit Passwörter über den

Admin- oder andere UCware-Clients zu verwalten.



## Hinweis:

Administratoren der Telefonanlage sollten immer über das voreingestellte Backend UCware authentifiziert werden. Auf diese Weise ist der Zugang zum UCware Server auch beim Ausfall externer Backends gewährleistet.

Um die Authentifizierung über LDAP einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

UC	Cware Admin Client
<b>^</b>	Authentifizierungsbackend erstellen Abbrechen Erstellen und Bearbeiten Erstellen
±	
	Backend-Typ *
†₊	
쐰	Name *
ą	LDAP URI *
\$	
÷	
1.	Rufen Sie im Admin-Client die Seite
	System > Authentifizierungs-Backends auf.
2.	Um ein neues Backend zu erstellen, klicken Sie auf 🕂.
3.	Wählen Sie als <b>Backend-Typ</b> LDAP aus.
4.	Tragen Sie einen <b>Anzeigenamen</b> für das Backend ein.
5.	Tragen Sie die URI des gewünschten LDAP-Servers ein.
	Beispiel: ldap://example.com
6.	Legen Sie die Form des <b>Distinguished Names</b> für Authentifizierungsanfragen an den L Server fest.
	Beispiele: %s@example.com oder EXAMPLE\%s

(%s = Platzhalter des Benutzernamens.)

Erstellen

7. Bestätigen Sie die Einstellungen mit



## **Hinweis:**

Wenn Sie LDAPS für den Zugriff auf den Verzeichnisdienst verwenden, stellen Sie sicher, dass das Zertifikat des Domänencontrollers von der UCware verifiziert werden kann.

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/authbackends/ldap

Last update: 09.04.2024 08:14