Vodafone

SIP-Gateway

Option	Wert	Asterisk Option
Registrar/Server	SBC-IP	host
Benutzername	SIP Username	defaultuser
Passwort	<entfällt></entfällt>	secret
registrieren	deaktiviert	register
Quelle Zielrufnummer	to-header	-
Insecure	invite	insecure

Die "Authentifizierung" erfolgt über die von Vodafone zugeteilte PBX-IP, daher muss die Firewall dafür sorgen, dass SIP- und RTP-Pakete von der UCware an den Trunk entsprechend maskiert werden. Alle Pakete, die nicht von der PBX-IP kommen, werden vom Trunk verworfen.

Routen - SIP-Gateways

Titel:	Vodafone	sip.conf:
Name:	gw_2_vodafone	[peer-name]
Registrar / Server:	172.16.	host
Proxy [1]:		outboundproxy
Benutzername [2]:	0	defaultuser / fromuser@fromdomain
Passwort:		secret
Authuser [3]:		authuser
	🗹 ausgehende Anrufe zulassen 🗌 registrieren	, register
Sprache:	de - Deutsch (de-DE)	language = de en
Wählbefehl [4]:	SIP/{number:1}@{gateway}	~ Dial(SIP/)
Quelle Zielrufnummer:	to-header - Zielrufnummer aus Sip-To-Header ermitteln 🔻	
Gruppe [5]:	Vodafone v	context = from-gg-vodafone
Port [6]:	5060 (Standard: 5060)	port
Ist hinter NAT:	● ja ○ nein ○ rport erzwingen ○ nur comedia (Standard: ja)	<pre>nat = yes no force_rport comedia</pre>
RTP-Strom umlenken:	nein - RTP-Strom nicht umlenken (Standard)	directmedia = no yes nonat update update,nonat
Verfügbarkeit prüfen:	💿 ja 🔿 nein (Standard: ja)	qualify = yes no
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)	call-limit
DTMF-Modus:	inband - RTP-Audio (Std.: rfc2833)	dtmfmode
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites ▼	<pre>insecure = no port invite port,invite</pre>
Remote-Party-ID aktualisieren:	pai - Āœber P-Asserted-Identity (pai) ▼	sendrpid = no yes pai
Remote-Party-ID vertrauen:	no - Deaktiviert (Default)	trustrpid = no yes
Codecs:		allow
Erlaubtes IP-Subnetz [7]:	0.0.000 (Standard:	permit

Erweitert

Wert
fromdomain = <von domain="" mitgeteilte="" sip="" vodafone=""></von>
transport = tcp

Last update: 07.06.2023 archiv:4_x:server:knowledgebase:sip_trunk:vodafone https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/sip_trunk/vodafone 14:27



Erweiterte Parameter für das SIP-Gateway: Vodafone

Wert	
fromdomain =arcor.de	🥖 📩
transport = tcp	<u>/</u> 🔀
	E

Gateway-Gruppe

Beispiel:

- Vorwahl: 0123
- Kopfnummer: 456

Feld	Suchen-Muster	Ersetzen-Muster
Ausgehende Caller-ID	^(*)	+49123456\$1
Eingehende Durchwahl	.*123456(.*)	\$1
Eingehende Caller-ID	^\+	000

System -> Key-Value-Store

TCP aktivieren:

Namensraum	Schlüssel	Wert
ast_sip	tcpenable	yes

Quirks

Quirk "vodafone.lua" konfigurieren

vim /etc/ucware/asterisk/quirks-available/vodafone.lua

Quirk "vodafone.lua" aktivieren

```
cd /etc/ucware/asterisk/
ln -r -s quirks-available/vodafone.lua quirks-enabled/
```

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/knowledgebase/sip_trunk/vodafone

Last update: 07.06.2023 14:27