

Admin-Client, Ausgehende Nummer

Angezeigte Rufnummern einrichten



Rechtlicher Hinweis:

Beachten Sie zur Rufnummernübermittlung § 120 Telekommunikationsgesetz.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann. Benutzer der Telefonanlage können diese **ausgehende Nummer** gesondert für jeden **Slot** anpassen:


- im [UCC-Client](#)
- auf Tischtelefonen von [Snom](#) und [Yealink](#)
- per [Tasten-Code](#)

Generell kann ein Benutzer jede eigene Durchwahl als ausgehende Nummer verwenden. Als Administrator können Sie darüber hinaus sogenannte **angezeigte Rufnummern** zuweisen. Diese lenken Rückrufe für den Benutzer bei Bedarf auf andere Ziele – beispielsweise eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Im Admin-Client können Sie pro Benutzer unterschiedliche Rufnummern für die Anzeige bei **internen** und **externen** Anrufzielen festlegen:


The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left, the 'Benutzer' configuration page shows two sections for 'Angezeigte Rufnummern' (displayed numbers): one for 'intern' (internal) and one for 'extern' (external). The 'intern' section currently shows 01729973185 and 300, while the 'extern' section shows 4545 and 4747. On the right, the 'Rufnummernkonfiguration' (number configuration) page for a specific slot is shown. It includes fields for 'Name', 'Typ', and 'Ausgehende Nummer' (outgoing number). The 'Ausgehende Nummer' is set to 415, with separate dropdowns for 'Intern' and 'Extern' both set to 415. A legend on the right side of this panel lists 'Eigene Nummern' (415, 425) and 'Andere Nummern' (01729973185, 300, 4545, 4747).

Alternativ können Sie die ausgehende





Um einem Benutzer **angezeigte Rufnummern** zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client



1. **Erstellen** Sie einen Benutzer.

Alternativ rufen Sie einen vorhandenen Benutzer auf.

2. **Erstellen** Sie mindestens einen Slot und eine Durchwahl.
3. Klappen Sie das gewünschte Widget für **Angezeigte Rufnummern** per Klick aus.
4. Geben Sie die gewünschte **Nummer** ein.
5. Klicken Sie auf **+** .
6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis Sie alle erforderlichen Nummern erfasst haben.
7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf im zweiten Widget.
8. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nummern bei Bedarf mit  .
9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit  .

Um eine gespeicherte Nummer bei ausgehenden Anrufen des Benutzers zu übermitteln, lesen Sie den Artikel [Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten](#).

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/clip?rev=1708084708

Last update: **16.02.2024 11:58**

