

## Admin-Client, Ausgehende Nummer

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Angezeigte Rufnummern einrichten

**Rechtlicher Hinweis:**

Beachten Sie zur Rufnummernübermittlung [§ 120 Telekommunikationsgesetz](#).

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann. Benutzer der Telefonanlage können diese **ausgehende Nummer** gesondert für jeden **Slot** anpassen:


- im [UCC-Client](#)
- auf Tischtelefonen von [Snom](#) und [Yealink](#)
- per [Tasten-Code](#)

Generell kann ein Benutzer jede eigene Durchwahl als ausgehende Nummer verwenden. Als Administrator können Sie darüber hinaus sogenannte **angezeigte Rufnummern** zuweisen. Diese lenken Rückrufe für den Benutzer bei Bedarf auf andere Ziele – beispielsweise eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Im Admin-Client können Sie pro Benutzer unterschiedliche Rufnummern für die Anzeige bei **internen** und **externen** Anrufzielen festlegen:


The image shows two screenshots from the UCware Admin Client. The left screenshot shows the user configuration page for a user named 'Benutzer'. It displays two sections for 'Angezeigte Rufnummern' (Displayed Numbers): 'intern' (internal) and 'extern' (external). Each section shows two numbers: 01729973185 and 300 for internal, and 4545 and 4747 for external. The right screenshot shows the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) page for a 'UCC-Client' slot. It displays 'Eigene Slots' (Own Slots) and 'Slot bearbeiten' (Edit Slot). The 'Slot bearbeiten' section shows the 'Ausgehende Nummer' (Outgoing Number) for 'Intern\*' and 'Extern\*' both set to 415. The 'Klingellautstärke' (Ringtone Volume) and 'Anruflautstärke' (Call Volume) are both set to 8.

Altern





Um einem Benutzer **angezeigte Rufnummern** zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

## UCware Admin Client



1. [Erstellen oder bearbeiten](#) Sie einen Benutzer.
2. [Erstellen](#) Sie mindestens einen Slot und eine Durchwahl.

3. Klappen Sie das gewünschte Widget für **Angezeigte Rufnummern** per Klick aus.
4. Geben Sie die gewünschte **Nummer** ein.
5. Klicken Sie auf **+** .
6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis Sie alle erforderlichen Nummern erfasst haben.
7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf im zweiten Widget.
8. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nummern bei Bedarf mit  .
9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit  .

Um eine gespeicherte Nummer bei ausgehenden Anrufen des Benutzers zu übermitteln, lesen Sie den Artikel [Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten](#).

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/clip?rev=1726231572](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/clip?rev=1726231572)

Last update: **13.09.2024 12:46**

