

Ansagen für Warteschlangen bereitstellen



Hinweis:
Diese Funktion setzt eine vorhandene [Gruppe](#) vom Typ **Audio** voraus.

Warteschlangen nehmen Anrufe für eine Durchwahl an und verteilen die Gespräche automatisch auf die zuständige Benutzergruppe, die sogenannten Agenten. Überzählige Verbindungen werden dabei gehalten und in der Reihenfolge des Anrufeingangs dem jeweils nächsten verfügbaren Agenten zugewiesen.

Sie können einer [Warteschlange](#) Zugriff auf ausgewählte Tonaufnahmen erteilen. Dadurch stehen diese zusätzlich zur Herstellervorgabe als Begrüßungs- und Auslastungsansagen sowie für [Rufumleitungsprofile](#) der Warteschlange zur Auswahl.

Grundlagen

Benutzer des UCC-Clients haben die Möglichkeit, eigene Ansagen [aufzunehmen](#) oder [hochzuladen](#). Mit der entsprechenden Berechtigung lassen sich diese Ansagen dabei in einer sogenannten Audio-Gruppe [freigeben](#).

Warteschlangen können bei Bedarf auf die Ansagen einer Audio-Gruppe zugreifen. Voraussetzung ist, dass sie die [Berechtigung](#) `use_audio` über diese Gruppe ausüben:

UCware Admin Client

Gruppe: ws_kunden

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

Warteschlangen

Bestell-Hotline

Service-Hotline

Berechtigungen der Gruppe ws_kunden

2 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)

Auf Gruppe

+

use_audio

audios_kundenbetreuung —
Audios Kundenbetreuung

use_audio

maschinelle_ansagen —
Maschinelle Ansagen

UCware Admin Client

Bezeichnung *

Bestell-Hotline

Nebenstelle *

4545

Wartemusik

Musik Service

Begrüßung

Begrüßung Service

Position ansagen

Einmal

Ansage bei hoher Auslastung

Überlastet Service

Hohe

75

Nachbearbeitungszeit

20

E-Mail

service@firma.com

Agent bei Nicht-Antwort pausieren

Agent bei Auflegen pausieren

Gewichtung

2

Klingelzyklus

7

Max. Anrufer

100

Strategie

Alle anklingende

Nichts ausgewählt

Begrüßung Service

Überlastet Service

Wir machen Ferien

Versuchen Sie es später

Warteschlangen der Gruppe WS Kunden (links) können in Inhalte der Gruppe Audio s Kundenbetr euerung als Begrü ßungs- und Ausla stung sansa gen verwe nden (recht s).

Warteschlangen der Gruppe WS Kunden (links) können in Inhalte der Gruppe Audio

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left, the 'Gruppe: ws_kunden' is selected, showing 'Warteschlangen' (Queues) with 'Bestell-Hotline' and 'Service-Hotline'. Below, 'Berechtigungen der Gruppe ws_kunden' (Permissions of group ws_kunden) lists two permissions: 'use_audio' (assigned to 'audios_kundenbetreuung -- Audios Kundenbetreuung') and 'use_audio' (assigned to 'maschinelle_ansagen -- Maschinelle Ansagen'). On the right, the 'Rufumleitungsprofil' (Call Forwarding Profile) is shown, with a dropdown menu for 'Standardansage' (Standard Message) open, displaying options: 'Standardansage', 'Begrüßung Service' (Service Greeting), 'Überlastet Service' (Service Overloaded), 'Wir machen Ferien' (We are on vacation), and 'Versuchen Sie es später' (Try again later).

Als Administrator können Sie use_audio jeder beliebigen Warteschlangen-Gruppe für jede beliebige Audio-Gruppe zuweisen.



Hinweis:

Konkrete Ansagen für die Warteschlangen-Gruppe müssen von einem Benutzer mit der Berechtigung **upload_audio** in der Audio-Gruppe **freigegeben** werden.

Schritt für Schritt

Um Ansagen für eine oder mehrere Warteschlangen freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client

Gruppe: ws_kunden Löschen Zurücksetzen Speichern

Warteschlangen

Bestell-Hotline Service-Hotline

Berechtigungen der Gruppe ws_kunden 2 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)	Auf Gruppe	
use_audio	audios_kundenbetreuung — Audios Kundenbetreuung	
use_audio	maschinelle_ansagen — Maschinelle Ansagen	

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Warteschlange**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe die gewünschte(n) Warteschlange(n) zu.
3. **Erteilen** Sie der Warteschlangen-Gruppe die Berechtigung `use_audio` für die gewünschte Audio-Gruppe.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Speichern.
5. Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Ansagen in der Audio-Gruppe **freigegeben** sind oder werden.

Nach einem Reload des verwendeten Clients sind die gewünschten Ansagen für berechtigte Warteschlangen verfügbar. Dies gilt auch nach der Freigabe neuer Ansagen in der Audio-Gruppe.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/use_audio_ws?rev=1676628488

Last update: **18.03.2023 14:47**