



[Admin-Client](#), [System](#), [Durchwahlen](#)

Validierung interner Durchwahlen anpassen

Der Admin-Client ermöglicht die freie Vergabe von Durchwahlen an [Benutzer](#), [Warteschlangen](#), [Sprachmenüs](#), [Faxanschlüsse](#) und [Pager](#) innerhalb bestimmter Grenzen. Letztere werden über den Schlüssel EXTENSION_VALIDATION im  [Key-Value-Store](#) in Form eines regulären Ausdrucks festgelegt.



Namensraum	Schlüssel	Typ	Wert	Default
ucware	ALIAS_VALIDATION	string	<code> /^[*#]?[1-9][0-9]{1,10}\$/ </code>	<code> /^[*#]?[1-9][0-9]{1,10}\$/ </code>
ucware	EXTENSION_VALIDATION	string	<code> /^[1-9][0-9]{1,11}\$/ </code>	<code> /^[1-9][0-9]{1,11}\$/ </code>

Der Standardwert lautet `/^[1-9][0-9]{1,11}$/` und setzt somit die folgenden Vorgaben:

- Die Durchwahl muss mit einer Ziffer zwischen 1 und 9 beginnen.
- Darauf müssen mindestens eine, maximal aber elf Ziffern zwischen 0 und 9 folgen.

Sie können die Form interner Durchwahlen bei Bedarf anpassen, indem Sie den regulären Ausdruck ändern. Dadurch lassen sich neu zu vergebende Durchwahlen im Admin-Client nur dann speichern, wenn Sie der Vorgabe entsprechen. Bereits angelegte Durchwahlen bleiben dagegen gültig.



Hinweis:

Die gleiche Vorgehensweise gilt für den Schlüssel ALIAS_VALIDATION, mit dem Sie die Form neuer [Aliasse](#) vorgeben können.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/extension_validation

Last update: **09.04.2024 08:18**