

UCC-Client, Smartphone-App, Rufnummernkonfiguration, Slots


**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Anrufmethode für UCware Mobile festlegen

**Hinweise:**

Der Administrator kann diese Einstellungen [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Mit  **UCware Mobile** für iOS und Android greifen Sie bequem per Smartphone auf den UCware Server zu. Damit können Sie Ihre Anrufe auch unterwegs über eine interne Durchwahl abwickeln.

Wenn Sie über einen **Slot** vom Typ **App** verfügen, können Sie Ihr Smartphone damit auf der Telefonanlage [einbinden](#).

Um die telefonische Erreichbarkeit der App zu optimieren, sollten Sie anschließend festlegen, wie der UCware Server die Verbindung bei ein- und ausgehenden Anrufen herstellt:

- **App (VoIP):**

In diesem Fall wickelt der UCware Server Ihre Anrufe über die Internet-Verbindung des Smartphones ab. Diese Methode erfordert eine stabile Datenverbindung mit gleichbleibend hoher Qualität – beispielsweise über WLAN.


- **Mobilfunk:**

In diesem Fall wickelt der UCware Server Ihre Anrufe über die Mobilfunknummer des Smartphones ab. Diese Methode empfiehlt sich in Bereichen mit unbeständiger und/oder qualitativ schlechter Datenverbindung.


- **Jedes Mal nachfragen:**

In diesem Fall fordert Sie die App bei jedem **ausgehenden** Gespräch zur Wahl einer der beiden Methoden auf. Eingehende Gespräche erfolgen immer über VoIP.

Um die Anrufmethode anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:



### Slot bearbeiten

**Slot: App (27)** 

Typ: App

Name\*  
App

---

Erforderlich

Anrufmethode  
Mobilfunk


Externe Nummer  
015228817386

Intern\* 5 Extern\* 415


Erforderlich Erforderlich

Intern  Extern

**Anleitung**

1. UCware Mobile auf [iOS](#) oder [Android](#) installieren.
2. QR-Code mit  anzeigen.
3. App starten und QR-Code scannen.

Zurücksetzen **Speichern**

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des **UCC-Clients** auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten **App**-Slot.
3. Wählen Sie die gewünschte **Anrufmethode** aus.  
  
Für die Methode **App (VoIP)** kann der folgende Schritt entfallen.
4. Geben Sie die **Externe Nummer** ein, über die das Smartphone erreichbar ist.  
  
Diese ist für [Web-Callbacks](#) erforderlich.
5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit **Speichern**.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/apphandbuch/callmethod?rev=173028827>

Last update: **30.10.2024 11:47**