

[UCC-Client](#), [UCware App](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#)

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

**Hinweis:**

Der Support für die Mobile App erfolgt ab [UCware 6.1](#). Bei Verwendung der App mit älteren Versionen besteht kein Anspruch auf Support.

UCware Mobile einbinden

**Hinweise:**

- Für die Mobile App sind ein entsprechender [Slot](#) und eine [Benutzerlizenz](#) erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.
- Zu weiteren Systemvoraussetzungen beachten Sie die Hinweise im [App Store \(iOS\)](#) bzw. auf [Google Play \(Android\)](#).

Mit  [UCware Mobile](#) für iOS und Android greifen Sie bequem per Smartphone auf den UCware Server zu. Damit können Sie Ihre Anrufe auch unterwegs über eine interne Durchwahl abwickeln.

Wenn Sie über einen Slot vom Typ **App** verfügen, können Sie Ihr Smartphone wie folgt auf der Telefonanlage registrieren:

Eigene Slots

 Telefon DECT Client App

Slot bearbeiten

Slot: App (27)
Typ: App

Name*
App

Erforderlich

Anrufmethode
Mobilfunk

Extern
0152

Intern*
415

Ausgehende Nummer
415

Erforderlich

Nummer unterdrücken Intern Extern

Anleitung

1. UCware Mobile auf [iOS](#) oder [Android](#) installieren.
2. QR-Code mit  anzeigen.
3. App starten und QR-Code scannen.

Zurücksetzen **Speichern**

Registrierung



Läuft ab in: 14:11

1. Installieren Sie die UCware Mobile App auf Ihrem Smartphone.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste des **UCC-Clients** auf .
3. Klicken Sie auf den gewünschten **App-Slot**.
4. Klicken Sie auf .
Dies zeigt einen QR-Code zur Verbindung der App an.
Bei fehlender [Benutzerlizenz](#) bleibt die Schaltfläche ausgeblendet.
5. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone.
6. Erteilen Sie der App die angeforderten Berechtigungen.
Bei erstmaligem Aufruf aktiviert die App automatisch die Kamera.
7. Scannen Sie den QR-Code aus dem UCC-Client mit der Kamera.

Dadurch wird Ihr Smartphone auf dem UCware Server eingebunden. Die Registrierung bleibt erhalten, bis Sie das Gerät vom UCware Server [abmelden](#).

Zur Nutzung der Telefonfunktionen muss mindestens eine Durchwahl auf dem **App-Slot** aktiv sein.

 **Hinweis:**



Um die telefonische Erreichbarkeit der App zu optimieren, sollten Sie anschließend die [Anrufmethode für die UCware App festlegen](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/apphandbuch/onboarding?rev=1731429285>

Last update: **12.11.2024 16:34**