

Anrufe von Gateway zu Gateway zulassen



Achtung: Dieses Feature kann bei fehlerhafter Konfiguration die Sicherheit der UCware herabsetzen. Bitte nur nach Rücksprache mit dem Support einsetzen!

In bestimmten Szenarien kann es sinnvoll sein, Anrufe von einem Gateway direkt auf ein anderen Gateway herauswählen zu lassen.

Voraussetzungen

Zunächst müssen beide Gateways mit der jeweiligen Gatewaygruppe eingerichtet werden. Außerdem muss für jede Rufnummer, die von außen telefonieren können sollen, ein entsprechender Nutzer angelegt werden. Anrufe von Gateway zu Gateway werden nur zugelassen, wenn **zusätzlich** zur weiteren Konfiguration die angezeigte Rufnummer einem Nutzer zugeordnet werden kann!

Konfiguration

Im ersten Schritt muss in der globalen Konfigurationsdatei `/etc/ucware/ucware.php` die Option `ALLOW_GATEWAY_TO_GATEWAY` auf `true` gesetzt werden.

[/etc/ucware/ucware.php](#)

```
$ALLOW_GATEWAY_TO_GATEWAY = true;
```

Danach kann im GUI unter *Routen* → *SIP-Gateways* bei dem Gateway, über das die eingehenden Anrufe getätigt werden, das Häkchen bei *Anrufe von Gateway zu Gateway* gesetzt werden.



Zum Schluss muss, wie bereits erwähnt, die Umschreibregel für eingehende Anrufe unter *Routen* → *Gatewaygruppen* so angepasst werden, dass die angezeigte Rufnummer der eines existierenden Benutzers mit Amtsberechtigungen entspricht.

Nutzung

Nach dem Konfigurieren wird ein Anruf über das konfigurierte Gateway so behandelt, als wäre es ein Anruf des entsprechenden Nutzers. Das Wählen von Featurecodes ist allerdings nicht nötig, da diese UCware-exklusive Funktionalitäten anbieten. Anrufe, deren Zielnummer mit `#` oder `*` beginnt, werden daher wie gehabt abgelehnt.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/howto/gwtogw?rev=1679150881

Last update: 18.03.2023 14:48