

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Migrationshinweise UCware 5

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Einstellungen und Daten beim Update auf UCware 5 automatisch übernommen werden und welche manuell eingepflegt werden müssen. Außerdem gibt der Artikel Hinweise zur Migration individueller Nutzungskonzepte auf UCware 5. Der Artikel richtet sich an Administratoren, in deren Organisation ein Update auf UCware 5 geplant ist. Lesen Sie die Migrationshinweise sorgfältig, um Datenverluste zu vermeiden.

Nicht mehr unterstützte Hardware

Einige Geräte werden von UCware 5 nicht mehr oder noch nicht unterstützt. Aktualisieren Sie UCware **nicht** auf Version 5, wenn die folgenden Geräte weiterhin Ihrer Organisation verwendet werden sollen:

- Aastra
- Gigaset Tischtelefone
- Panasonic DECT
- Polycom Tischtelefone
- Samsung
- Siemens

Automatisch migrierte Daten und Einstellungen

Die folgenden Daten und Einstellungen werden beim Update auf UCware 5 automatisch migriert:

- normale Benutzer und Rufnummern
- Gruppen
- Warteschlangen
- Rufumleitungsprofile
- Telefonbücher
- Faxrufnummern
- Routen und SIP-Trunks
- Netzwerkkonfiguration

Nicht migrierbare Daten und Einstellungen

Die folgenden Daten und Einstellungen werden beim Update auf UCware 5 nicht automatisch migriert:



Hinweis: Informieren Sie Ihre Benutzer über mögliche Datenverluste und Möglichkeiten der Datensicherung.

- Anruflisten
- individuelle Anrufbeantworternachrichten und Ansagen
- Einstellungen der Benutzeroberfläche

Migration eigener Nutzungskonzepte

Für Version 5 wurden einige Funktionen von UCware überarbeitet. Bisherige Nutzungskonzepte innerhalb Ihrer Organisation sind daher möglicherweise nicht eins zu eins auf UCware 5 übertragbar. In diesen Fällen unterstützt Sie der UCware-Support, Ihre gewohnten Nutzungskonzepte mit UCware 5 zu realisieren oder anzupassen.

Dies betrifft die folgenden Funktionen:

- **Parallelruf:**

Last update:

29.06.2023 11:00 archiv:4_x:migrationshinweise_ucware_5 https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/migrationshinweise_ucware_5?rev=1688036441

In UCware 5 erfolgen Parallelrufe über einen zusätzlichen Slot für Mobilfunkgeräte, welche dann gleichzeitig klingeln. Benutzer können diesen Slot im UCC-Client definieren.

- **Mehrere Rufnummern pro Benutzer:**

UCware 5 ermöglicht die Einrichtung von mehreren Rufnummern pro Nutzer.

- **Rufweiterleitungen:**

In UCware 5 werden Weiterleitungen pro Rufnummer und nicht mehr pro Benutzer konfiguriert. Benutzer müssen Weiterleitungen von ihren Rufnummern daher nach dem Update erneut im UCC-Client anlegen.

- **Faxberechtigungen:**

In UCware 5 werden Faxberechtigungen vom Administrator für jede Faxnummer konfiguriert. Eine Anleitung finden Sie im [UCware Wiki](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/migrationshinweise_ucware_5?rev=1688036441

Last update: **29.06.2023 11:00**