

v.4

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.  
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

## [veraltet:] Netzwerk

Im Hauptmenü System, Untermenü Netzwerk können die Netzwerkeinstellungen des UCware Servers eingesehen werden.



Per Standard wird das Interface eth0 für alle Telefongeräte verwendet (Tischtelefone, DECT-Basisstationen, Analog-Adapter für Faxgeräte etc., Türsprechstellen, u.a.)

Per Standard wird das Interface eth1 als Uplink zum normalen LAN des Unternehmens, einschließlich Verbindung zum Internet verwendet und somit auch für den Zugriff per SSH auf die UCware.

## Interfaces

Hier wird der Inhalt der Datei /etc/network/interfaces ausgegeben. Die mit # beginnenden Zeilen dieser Datei werden nicht angezeigt.

Die angezeigten Werte werden beim Aufrufen der Seite aktualisiert.

### Interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.102.2
    netmask 255.255.255.0
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

## ifconfig

Hier wird die Ausgabe des Befehls ifconfig angezeigt.

Die angezeigten Werte werden beim Aufrufen der Seite aktualisiert.

## ifconfig

```
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:31:d5:84
          inet addr: 192.168.102.2 Bcast: 192.168.102.255 Mask: 255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe31:d584/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
            RX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:519 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:201170 (201.1 KB) TX bytes:345980 (345.9 KB)

eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:c2:59:71
          inet addr: 10.0.31.181 Bcast: 10.0.255.255 Mask: 255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fec2:5971/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
            RX packets:10392 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:553 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:1177619 (1.1 MB) TX bytes:232909 (232.9 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr: 127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
            RX packets:5965 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:5965 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1
            RX bytes:807590 (807.5 KB) TX bytes:807590 (807.5 KB)
```

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/4\\_x/system/network?rev=1710262030](https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/system/network?rev=1710262030)

Last update: 12.03.2024 16:47