

v.5, Admin-Client, Authentifizierung




Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Authentifizierung über den UCware Server einrichten

Der UCware Server kann die Authentifizierung von Benutzern und Administratoren selbst übernehmen oder einem [anderen Dienst](#) im Netzwerk übertragen.

Nach der Inbetriebnahme ist standardmäßig nur das Authentifizierungs-Backend **UCware** angelegt. Dieses kommt bei der erstmaligen Anmeldung des **Supervisors** am Admin-Client zum Einsatz und lässt sich anschließend auch einfachen Benutzern zuweisen:



Das Beispiel zeigt die Detailansicht eines Benutzers im Admin-Client unter **Benutzer & Gruppen > Benutzer**.

Die Anmeldedaten des Benutzers sind auf dem UCware Server hinterlegt. Dieser übernimmt auch die Authentifizierung, wenn sich der Benutzer an einem zugehörigen Client anmeldet.

Das Anmelde-Passwort lässt sich im markierten Feld oder vom Benutzer selbst [im UCC-Client](#) ändern.



Hinweis:




Administratoren der Telefonanlage sollten immer über das voreingestellte Backend **UCware** authentifiziert werden. Auf



diese Weise ist der Zugang zum UCware Server auch beim Ausfall externer Backends gewährleistet.

Um ein neues Backend zur Authentifizierung über den UCware Server einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there is a green header with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header is a sidebar with several icons representing different system functions. The main content area is titled 'Authentifizierungsbackend erstellen' and contains a form with two fields: 'Backend-Typ *' with a dropdown menu showing 'UCware' and 'Name *' with a text input field. To the right of the form are two buttons: 'Abbrechen' (red) and 'Speichern' (blue).

1. Rufen Sie im Admin-Client die Seite  **System > Authentifizierungs-Backends** auf.
2. Um ein neues Backend zu erstellen, klicken Sie auf .
3. Wählen Sie als **Backend-Typ** UCware aus.
4. Tragen Sie einen **Anzeigenamen** für das Backend ein.
5. Bestätigen Sie die Einstellungen mit .

Anschließend können Sie das Authentifizierungs-Backend ausgewählten Benutzern **zuweisen**.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**
Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/system/authbackends/ucware
Last update: **09.04.2024 08:14**