

- Aktuell seit 6.2
- < 6.0
- < 5.x

v.6.0, Admin-Client, Berechtigungen, Abwurfschaltung

# [veraltet:] Abwurfschaltung einrichten



Mit einer **Abwurfschaltung** können Führungskräfte ihre eingehenden Anrufe automatisch an ausgewählte Mitarbeiter delegieren. Bei aktiver Funktion ist der entsprechend berechtigte **Manager** ausschließlich für seine **Assistenten** erreichbar. Diese nehmen alle anderen Gespräche für den Manager entgegen und stellen sie bei Bedarf durch.

Beim Manager sind die eingehenden Anrufe dabei lautlos, aber weiterhin sichtbar. Auf diese Weise kann er seine Gespräche bei Bedarf jederzeit auch selbst annehmen.

Der UCC-Client bietet ein spezielles **Widget** zur **Konfiguration** und **Benutzung** der Abwurfschaltung.

## Grundlagen

Der UCware Server kann eingehende Anrufe für eine Durchwahl auf die Mitglieder einer ausgewählten Benutzergruppe **abwerfen**. Voraussetzung ist, dass der Besitzer der Durchwahl die **Berechtigung manager** über diese Gruppe ausübt:



s).  
Im  
Widge  
t  
**Abwu  
rfsch  
altun  
g**  
kann  
der  
Mana  
ger  
seine  
Gespr  
äche  
bei  
Bedar  
f  
jederz  
eit  
selbst  
anneh  
men.

Zur Einrichtung einer Abwurfschaltung sind zwei [Gruppen vom Typ Benutzer](#) erforderlich. Einer davon müssen Sie die Berechtigung [manager](#) über die andere Benutzergruppe [erteilen](#).

Anschließend lässt sich die Abwurfschaltung im UCC-Client von allen Beteiligten [aktivieren und benutzen](#). Vorab muss der Träger der Manager-Rolle die Schaltung einmalig [konfigurieren](#).




**Hinweis:**

Für den Manager ist der [Anrufstatus](#) seiner Assistenten **immer sichtbar**. Dies gilt auch, wenn er sie nicht als Abwurfziel auswählt.

## Schritt für Schritt

Um eine Abwurfschaltung einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there is a yellow header with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header, there is a navigation sidebar on the left with icons for home, user, groups, refresh, undo, redo, clipboard, and settings. The main content area is titled 'Gruppe: manager' and contains three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below this, there is a section for 'Benutzer' (Users) with a list containing 'gerd.gudlat' and an edit icon. Below that, there is a section for 'Berechtigungen der Gruppe manager' (Permissions for group manager) showing '1 Berechtigung(en)'. This section contains a table with columns for 'Berechtigung(en)' and 'Auf Gruppe'. The table has one entry: 'manager' in the first column and 'assistenten -- Assistenten' in the second column, with a red trash icon to the right. A red box highlights this entry.

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.  
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer in der Manager-Rolle zu.
3. **Erstellen** Sie eine weitere Gruppe vom Typ **Benutzer**.  
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
4. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer in der Assistenten-Rolle zu.
5. **Erteilen** Sie der Manager-Gruppe die Berechtigung manager für die Assistenten-Gruppe.
6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Nach einem **Reload** des UCC-Clients können bzw. müssen Träger der Manager-Rolle ihre Abwurfschaltung für den erstmaligen Einsatz **konfigurieren**.

**Hinweis:**

Um zu vermeiden, dass **jeder** Manager auf **alle** Assistenten zugreifen kann, empfehlen sich pro Abwurfschaltung jeweils eigene Manager- und Assistenten-Gruppen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/berechtigung/abwurfschaltung](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/abwurfschaltung)

Last update: **11.02.2025 08:18**