

- Aktuell
- < 6.1

v.6.1, Admin-Client, Berechtigungen, Abwurfschaltung

[veraltet:] Abwurfschaltung einrichten



Mit einer **Abwurfschaltung** können Führungskräfte ihre eingehenden Anrufe automatisch an ausgewählte Mitarbeiter delegieren. Bei aktiver Funktion ist der entsprechend berechtigte **Manager** ausschließlich für seine **Assistenten** erreichbar. Diese nehmen alle anderen Gespräche für den Manager entgegen und stellen sie bei Bedarf durch.

Beim Manager sind die eingehenden Anrufe dabei lautlos, aber weiterhin sichtbar. Auf diese Weise kann er seine Gespräche bei Bedarf jederzeit auch selbst annehmen.

Der UCC-Client bietet ein spezielles **Widget** zur **Konfiguration** und **Benutzung** der Abwurfschaltung.

Grundlagen

Der UCware Server kann eingehende Anrufe für eine Durchwahl auf die Mitglieder einer ausgewählten Benutzergruppe **abwerfen**. Voraussetzung ist, dass der Besitzer der Durchwahl die **Berechtigung** manager über diese Gruppe ausübt:



Im Widget **Abwurfschaltung** kann der Manager seine Gespräche bei Bedarf jederzeit selbst annehmen.

Zur Einrichtung einer Abwurfschaltung sind zwei [Gruppen vom Typ Benutzer](#) erforderlich. Einer davon müssen Sie die Berechtigung manager über die andere Benutzergruppe [erteilen](#).

Anschließend lässt sich die Abwurfschaltung im UCC-Client von allen Beteiligten [aktivieren und benutzen](#). Vorab muss der Träger der Manager-Rolle die Schaltung einmalig [konfigurieren](#).



Hinweis:

Für den Manager ist der [Anrufstatus](#) seiner Assistenten **immer sichtbar**. Dies gilt auch, wenn er sie nicht als Abwurfziel auswählt.

Schritt für Schritt

Um eine Abwurfschaltung einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. At the top, there is a green header bar with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header, a sidebar on the left contains several icons for navigation. The main content area shows the configuration for the 'Gruppe: manager'. At the top of this section, there are three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (grey), and 'Speichern' (blue). Below these buttons, there is a 'Benutzer' section with a user 'gerd.gudlat' and a pencil icon. The 'Berechtigungen der Gruppe manager' section shows '1 Berechtigung(en)'. Below this, there is a table with columns for 'Berechtigung(en)', '>', 'Auf Gruppe', and '+'. The table contains one entry: 'manager' on 'assistenten -- Assistenten' with a red trash icon.

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer in der Manager-Rolle zu.

3. **Erstellen** Sie eine weitere Gruppe vom Typ **Benutzer**.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

4. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer in der Assistenten-Rolle zu.

5. **Erteilen** Sie der Manager-Gruppe die Berechtigung `manager` für die Assistenten-Gruppe.

Speichern

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit **Speichern**.

Nach einem **Reload** des UCC-Clients können bzw. müssen Träger der Manager-Rolle ihre Abwurfschaltung für den erstmaligen Einsatz **konfigurieren**.



Hinweis:

Um zu vermeiden, dass **jeder** Manager auf **alle** Assistenten zugreifen kann, empfehlen sich pro Abwurfschaltung jeweils eigene Manager- und Assistenten-Gruppen.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/abwurfschaltung?rev=1737707082

Last update: **24.01.2025 08:24**