

[veraltet:] Roaming-Berechtigung pro Gruppe erteilen

Benutzer des UCware Servers können sich abhängig von ihren verfügbaren Slots an unterschiedlichen Gerätetypen anmelden. Der Standort des konkreten Geräts spielt dabei standardmäßig keine Rolle. Dadurch ist der Wechsel zu einem anderen Gerät gleichen Typs jederzeit möglich. Auf diese Weise unterstützt die Telefonanlage eine flexible Wahl des Arbeitsplatzes im Büro, das sogenannte **Hotdesking**.

Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die zugehörige Berechtigung abschalten oder auf ausgewählte Benutzer beschränken. Dies ist unter anderem in den folgenden Fällen empfehlenswert:

- um die Funktionen der Telefonanlage pro Benutzer auf fest zugewiesene Arbeitsplätze bzw. Endgeräte zu beschränken
- um eine versehentliche Abmeldung der Benutzer von ihren Telefonen zu vermeiden – z. B. um die Erreichbarkeit von Warteschlangen sicherzustellen

Grundlagen

Zur **Anmeldung** an einem unterstützten Endgerät benötigen Benutzer einen passenden Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl und die Berechtigung login. Diese gilt nach einer Neuinstallation für die Gruppe **All Users**.

Die **Abmeldung** ist dagegen an die Berechtigung roaming gebunden, über die standardmäßig ebenfalls alle Benutzer verfügen.

Das Löschen dieser Berechtigung wirkt sich wie folgt aus:

Tisch- und DECT-Telefone:

- Bestehende Anmeldungen bleiben erhalten. Abmelde-Versuche schlagen fehl.
- Neuanmeldungen auf freien Geräten schlagen fehl, wenn der gewählte Slot bereits belegt ist.

UCware Clients:

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. On the left, there is a sidebar with navigation icons. The main area is split into two panels. The left panel, titled 'Rufnummernkonfiguration', shows 'Eigene Slots' with three device icons (laptop, phone, mobile), 'Eigene Rufnummern' with a table of numbers and checkboxes, and a 'Slot bearbeiten' section for 'Tischtelefon (4)'. The right panel, titled 'Benutzer', shows the configuration for user 'gerd.gudlat', including fields for 'Vorname' (Gerd) and 'Nachname' (Gudlat), and a 'Rufnummernkonfiguration' section with a table of numbers and checkboxes. A vertical text on the right side of the screenshot explains that deleting the roaming permission will grey out the switch area for device login.

Admin-Client ist die Abmeldung von Benutzern weiterhin möglich.

Als Administrator können Sie `roaming` jeder beliebigen Benutzergruppe zuweisen. Auf diese Weise können Sie die zugehörige Funktion bei Bedarf auf ausgewählte Benutzer beschränken.

Schritt für Schritt

Roaming-Berechtigung löschen

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there's a yellow header with 'UCware Admin Client' and icons for help, settings, and power. Below that, a navigation sidebar on the left contains icons for home, users, groups, settings, and a right arrow. The main content area is titled 'Gruppe: users' and includes buttons for 'Löschen', 'Zurücksetzen', and 'Speichern'. Under 'Benutzer', several user names are listed in rounded rectangles: supervisor, gerd.gudlat, sandra.singer, stefanie.stoll, armin.artmann, ralf.ranke, and iris.immsee. The 'Berechtigungen der Gruppe users' section is expanded, showing '16 Berechtigung(en)'. It features a table with columns for 'Berechtigung(en)', a right arrow, 'Auf Gruppe', and a plus sign. The 'roaming' permission is highlighted with a red box, and a red trash icon is visible next to it. Below it, 'room_state' is listed with a trash icon next to 'users -- All Users'.


Um die standardmäßige `roaming`-Berechtigung aller Benutzer zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:



2. Klicken Sie am Eintrag der Gruppe **All Users** auf .


3. Klappen Sie das Widget **Berechtigungen** per Klick auf.

4. Löschen Sie die Berechtigung `roaming` mit  aus der Liste.

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Roaming-Berechtigung neu zuweisen



Um die roaming-Berechtigung einer anderen Benutzergruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung **roaming** für die Gruppe **hosts**.

Speichern

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Benutzergruppen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/roaming

Last update: **25.09.2024 08:55**