

v.6.1, UCC-Client, Smartphone-App, Rufnummernkonfiguration, Slots

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.0](#).

[veraltet:] Anrufmethode für UCware Mobile festlegen

**Hinweise:**

Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Mit  [UCware Mobile](#) für iOS und Android greifen Sie bequem per Smartphone auf den UCware Server zu. Damit können Sie Ihre Anrufe auch unterwegs über eine interne Durchwahl abwickeln.

Wenn Sie über einen [Slot](#) vom Typ  verfügen, können Sie die App damit auf der Telefonanlage [einbinden](#).

Um die telefonische Erreichbarkeit der App zu optimieren, sollten Sie anschließend festlegen, über welche Methode der UCware Server die Verbindung bei ein- und ausgehenden Anrufen herstellt:


- **App (VoIP):**

In diesem Fall wickelt der UCware Server Ihre Anrufe über die Internet-Verbindung des Smartphones ab. Diese Methode erfordert eine stabile Datenverbindung mit gleichbleibend hoher Qualität – beispielsweise über WLAN.

- **Mobilfunk:**

In diesem Fall wickelt der UCware Server Ihre Anrufe über die Mobilfunknummer des Smartphones ab. Diese Methode empfiehlt sich in Bereichen mit unbeständiger und/oder qualitativ schlechter Datenverbindung.

Um die Anrufmethode anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:



Slot bearbeiten

Slot: App (17)

Typ: App

Name *

App

Erforderlich

Anrufmethode

Externe Nummer

015228817386

Intern *

15

Extern *

415

Erforderlich

Intern

Erforderlich

Extern

App (VoIP)

Mobilfunk

Anleitung

1. UCware Mobile auf [iOS](#) oder [Android](#) installieren.

2. QR-Code mit  anzeigen.

3. App starten und QR-Code scannen.

Zurücksetzen

Speichern

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des **UCC-Clients** auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
3. Wählen Sie die gewünschte **Anrufmethode** aus.



Hinweis:

Für die Methode **App (VoIP)** kann der folgende Schritt entfallen.

4. Geben Sie die **Externe Nummer** ein, über die das Smartphone erreichbar ist.

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/apphandbuch/callmethod?rev=1726562252

Last update: **17.09.2024 08:37**