

v.6.1, UCC-Client, UCware App, Rufnummernkonfiguration, Slots



Versionshinweis:

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.0](#).

[veraltet:] Anrufmethode für UCware Mobile festlegen



Hinweise:

Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Mit  [UCware Mobile](#) für iOS und Android greifen Sie bequem per Smartphone auf den UCware Server zu. Damit können Sie Ihre Anrufe auch unterwegs über eine interne Durchwahl abwickeln.

Wenn Sie über einen [Slot](#) vom Typ  verfügen, können Sie die App damit auf der Telefonanlage [einbinden](#).

Um die telefonische Erreichbarkeit der App zu optimieren, sollten Sie anschließend festlegen, über welche Methode der UCware Server die Verbindung bei ein- und ausgehenden Anrufen herstellt:


- **App (VoIP):**

In diesem Fall wickelt der UCware Server Ihre Anrufe über die Internet-Verbindung des Smartphones ab. Diese Methode erfordert eine stabile Datenverbindung mit gleichbleibend hoher Qualität – beispielsweise über WLAN.

- **Mobilfunk:**

In diesem Fall wickelt der UCware Server Ihre Anrufe über die Mobilfunknummer des Smartphones ab. Diese Methode empfiehlt sich in Bereichen mit unbeständiger und/oder qualitativ schlechter Datenverbindung.

Um die Anrufmethode anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:



Slot bearbeiten

Slot: App (17)

Typ: App

Name *
App

Erforderlich

Anrufmethode	Externe Nummer
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">App (VoIP)</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">Mobilfunk</div>	015228817386

Intern *	Extern *
15	415

Erforderlich	Erforderlich
<input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern

Anleitung

1. UCware Mobile auf [iOS](#) oder [Android](#) installieren.
2. QR-Code mit  anzeigen.
3. App starten und QR-Code scannen.

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des **UCC-Clients** auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
3. Wählen Sie die gewünschte **Anrufmethode** aus.



Hinweis:
Für die Methode **App (VoIP)** kann der folgende Schritt entfallen.

4. Geben Sie die **Externe Nummer** ein, über die das Smartphone erreichbar ist.



5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/apphandbuch/callmethod?rev=1731429285

Last update: **12.11.2024 16:34**