

[Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots](#)**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.0** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## [veraltet:] Externes Ziel einbinden

**Hinweise:**

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ  erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie bei Bedarf die Rufnummer eines externen Endgeräts auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine Ihrer **internen** Nummern auf dem zugehörigen  Slot aktivieren, ist diese auf dem externen Gerät erreichbar.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

**Eigene Slots**

Extern

 **Telefon**

 **DECT**

 **Client**

 **Extern**

**Slot bearbeiten**

**Slot: Extern (194)**  
Typ: Externes Ziel

Name \*  
**Extern**

Erforderlich

Externe Nummer \*  
Nummer darf nur aus Ziffern bestehen

Zurücksetzen

Speichern

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
3. Geben Sie die **Nummer** des gewünschten externen Geräts ein.

**Datenschutzhinweis:**

Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

Speichern

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .
5. Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn\\_extern?rev=1724765093](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn_extern?rev=1724765093)

Last update: **27.08.2024 13:24**