

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.0.

Ausgehende Nummern zentral verwalten

**Hinweise:**

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.


Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client pro **Slot** anpassen:

- Wenn Sie über mehrere **Durchwahlen** erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe auf ausgewählte Durchwahlen beschränken möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere **ausgehende Nummern zuweisen**. Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ lässt sich die ausgehende Nummer pro Slot für interne und/oder externe Anrufziele **unterdrücken**.

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die  Rufnummernkonfiguration oder auf der  **Hauptseite** des UCC-Clients festlegen.



The screenshot displays the UCC-Client interface with a focus on the 'Ausgehende Rufnummern' (Outgoing Numbers) section. A red-bordered pop-up menu titled 'Eigene Nummern' (Own Numbers) is open, showing a list of numbers: 415, 4545 (marked with a blue checkmark), and 4747. The background interface includes a sidebar with various icons, a top bar with 'Rufnummer' and 'Steuern UCC-Client', and a main area with sections for 'Ausgehende Rufnummern' (showing 'Intern 415' and 'Extern 4545'), 'Anrufliste' (empty), and 'Filter' options. The 'Ausgehende Rufnummern' section also shows a 'Tischtelefon' (Desk Phone) configuration with 'Intern 415' and 'Extern 4545'.

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie das Hauptseiten-Widget **Ausgehende Rufnummern** ein.
2. Wählen Sie unter dem gewünschten Slot eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufe aus.
3. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

Der UCC-Client übernimmt die Einstellungen automatisch.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget?rev=1694523549

Last update: **12.09.2023 12:59**