



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Abwurfschaltung pro Durchwahl aktivieren



Hinweis:

Diese Funktion ist an [spezielle Berechtigungen](#) gebunden, die der Administrator der Telefonanlage einrichtet.

Mit UCware können Führungskräfte ihre eingehenden Anrufe automatisch an ausgewählte Mitarbeiter delegieren. Innerhalb einer solchen **Abwurfschaltung** ist der entsprechend berechtigte **Manager** nur für seine **Assistenten** erreichbar. Diese nehmen alle anderen Gespräche stellvertretend entgegen und können den jeweiligen Anrufer nach Rücksprache mit dem Manager [verbinden](#).

Zur Benutzung der Abwurfschaltung lesen Sie den [zugehörigen Artikel](#).

Als **Manager** haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, eine oder mehrere Ihrer Durchwahlen von einer Abwurfschaltung auszunehmen. Dies ist für alle eigenen Nummern empfehlenswert, auf denen Sie eingehende Anrufe immer bzw. ausschließlich selbst annehmen möchten.

Nach der Einrichtung gilt eine Abwurfschaltung standardmäßig für alle Ihre Durchwahlen.

The screenshot displays the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) interface. At the top, there is a search bar for 'Rufnummer' and a call icon. The main content is divided into two sections: 'Eigene Rufnummern' (Own Numbers) and 'Nummer bearbeiten' (Edit Number). Under 'Eigene Rufnummern', two numbers are listed: '415' and '4151'. Each number has three checkmarks to its right, indicating that certain features are enabled for these numbers. The 'Nummer bearbeiten' section is currently set to edit the number '415'. It includes three toggle switches: 'Anklopfen' (knock), 'Sammelbesetzt' (busy), and 'Abwurfschaltung' (call forwarding), with the 'Abwurfschaltung' switch highlighted by a red box. Below these are dropdown menus for 'Rufumleitungsprofil' (set to 'Kein Rufumleitungsprofil'), 'Interner Klingelton' (set to 'Ring'), and 'Externer Klingelton' (set to 'Ring'). At the bottom of the configuration panel are two buttons: 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save).

Um dies zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf die gewünschte **Durchwahl**.
3. Um eine Durchwahl von der Abwurfschaltung auszunehmen, setzen Sie den zugehörigen Schalter auf .
- Um die Abwurfschaltung bei Bedarf wieder auf die Durchwahl anzuwenden, setzen Sie den Schalter auf .
4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Durchwahlen.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/abwurfschaltung_pro_durchwahl?rev=1737643825

Last update: **23.01.2025 14:50**