

# Nativen UCC-Client bereitstellen

Mit dem UCC-Client können die Benutzer Ihrer Telefonanlage direkt am PC telefonieren und auf zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers zugreifen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software ist dafür nicht erforderlich.

- **nativ:**

Dabei lässt sich der Client als eigenständige Anwendung auf dem PC des Benutzers installieren und aufrufen. Gegenüber der browserbasierten Variante verfügt der native Client über [zusätzliche Funktionen](#).



**Hinweis:**

Für den Zugriff auf den nativen UCC-Client muss das Debian-Paket `ucware-client-installers` auf dem UCware Server installiert sein.



Wenn das Paket installiert ist, weist die [Login-Seite im Browser](#) auf verfügbare Versionen des nativen Clients hin.

Diese können über entsprechende Links heruntergeladen und anschließend auf dem PC installiert werden.

Wenn das Paket nicht installiert ist, erhält **kein** Benutzer die Informationen zum nativen Client.

Um das erforderliche Paket für den nativen UCC-Client bereitzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
2. Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

```
sudo apt update
```

3. Installieren Sie das Paket **ucware-client-installers**:

```
sudo apt install ucware-client-installers
```

Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Artikel [Nativen UCC-Client installieren oder aktualisieren](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install\\_uccc\\_admin?rev=1686926567](https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install_uccc_admin?rev=1686926567)

Last update: **16.06.2023 14:42**