

Admin-Client, Alias



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Alias einrichten

Ein **Alias** ist eine Kurzwahl für wichtige oder häufig benötigte Rufnummern. Anders als [Kurzwahltasten](#) oder [Tastaturkürzel](#) gelten Aliasse unabhängig von Benutzer und Endgerät. Sie funktionieren daher auch auf Telefonen ohne Benutzeranmeldung.



**Hinweis:**

Auf Geräten ohne Benutzeranmeldung werden Anrufe ins externe Telefonnetz ggf. blockiert. Geben Sie die Funktion bei Bedarf über den Schlüssel NOBODY\_ALLOW\_EXTERNAL im [Key-Value-Store](#) frei.

Insbesondere bei externen - und damit längeren - Zielrufnummern kann ein entsprechender Alias den Wählvorgang beschleunigen und fehlerhafte Eingaben umgehen. Darüber hinaus ist die Funktion überall dort sinnvoll, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.

Unter **Durchwahlen > Alias** können Sie Aliasse erstellen oder bearbeiten:

**UCware Admin Client** ? ⚙️ 👤

---

## Alias +

Filter

	ID	Nummer	Ziel	Name
	12	#11	002214710246	Taxi-Ruf
	17	#12	002214710135	Spedition Hol und Bring
	22	112	0112	Feuerwehr / Rettung

Elemente pro Seite

10

1 - 3 von 3

<<
<
>
>>

Nummer* <input style="width: 90%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="#12"/>	Ziel <input style="width: 90%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="002214710135"/>
Name <input style="width: 90%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="Spedition Hol und Bring"/>	

ID	Nummer*
17	#12
Ziel	Name
002214710135	Spedition Hol und Bring

Erstellen und Bearbeiten eines Alias im Admin-Client.

Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Erläuterung
<b>Nummer*</b>  * Pflichtangabe	Kurzwahl eingeben. Standardmäßig eignen sich zwei- bis zwölfstellige Nummern, optional mit vorangestelltem * oder #.  Das zulässige Format lässt sich über den Schlüssel ALIAS_VALIDATION im <a href="#">Key-Value-Store</a> anpassen. Bereits angelegte Aliasse bleiben dabei gültig. Auf diese Weise können Sie gezielt abweichende Aliasse anlegen.
<b>Ziel</b>	Zielnummer der Kurzwahl eingeben.  Externen Rufnummern erfordern in der Regel eine vorangestellte Amtsnüll.
<b>Name</b>	Optional: Bezeichnung der Kurzwahl für die Anzeige im Admin-Client eingeben.

Gespeicherte Aliasse sind sofort anlagenweit verfügbar. Im UCC-Client lassen Sie sich per [Rufnummerneingabe](#) bzw. mit dem [Tastenfeld](#) wählen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1741772678>

Last update: **12.03.2025 09:44**

