



Provisionierungsgruppen verschachteln

Auf [unterstützten](#) Tischtelefonen kann der UCware Server bei Bedarf ausgewählte Einstellungen und/oder Tastenfunktionen bereitstellen. Dazu greift er auf sogenannte [Parameter-](#) bzw. [Tastenprofile](#) zurück. Diese lassen sich mithilfe von **Provisionierungsgruppen** einzeln oder paarweise auf konkrete Benutzer anwenden.

Im Admin-Client können Sie jedem Benutzer **maximal eine** Provisionierungsgruppe zuweisen. Die Anwendung mehrerer unterschiedlicher Parameter- und/oder Tastenprofile auf einen Benutzer ist nur durch eine Verschachtelung der zugehörigen Provisionierungsgruppen möglich. Dazu müssen Sie die Gruppen in ein Eltern-Kind-Verhältnis setzen und dem Benutzer die unterste **Kind-Gruppe** zuweisen. Auf diese Weise werden die Vorgaben aller beteiligten Profile auf den jeweiligen Benutzer angewendet.




Dabei gelten die folgenden Regeln:

- Vorgaben, die nicht miteinander kollidieren, gelten gleichberechtigt und ergänzen sich zu einer Gesamt-Konfiguration.
- Bei kollidierenden Vorgaben **zwischen unterschiedlichen** Provisionierungsgruppen erhält stets die Kind-Gruppe den Vorrang vor ihrer Eltern-Gruppe.
- Bei kollidierenden Vorgaben **innerhalb derselben** Provisionierungsgruppe erhält stets das Parameter-Profil den Vorrang vor dem Tastenprofil.

 **Hinweis:** Verwenden Sie für Funktionen mit Tastenbindung bevorzugt Tastenprofile. Diese lassen sich im Gegensatz zu Parameter-Profilen auch im [UCC-Client](#) anzeigen und bearbeiten.

Um Provisionierungsgruppen zu verschachteln, gehen Sie wie folgt vor:

Eltern-Gruppe einrichten




1. Rufen Sie im Admin-Client die Seite  **Provisionierung > Provisionierungsgruppen** auf. **Kind-Gruppe einrichten**

2. Erstellen Sie mit  eine neue Provisionierungsgruppe.
Alternativ rufen Sie mit  eine vorhandene Gruppe auf.

3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.

4. Wählen Sie ein **Tastenprofil** und/oder ein **Parameter-Profil** aus.

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit  bzw. .



1. Klicken Sie in der Bearbeitungsansicht der gewünschten Eltern-Gruppe auf

Kind-Gruppe hinzufügen

2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Wählen Sie ein **Tastenprofil** und/oder ein **Parameter-Profil** aus.
4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit **Erstellen**.

Um der **Eltern-Gruppe** eine weitere Kind-Gruppe auf der gleichen Ebene unterzuordnen, klicken Sie im Navigationsbereich auf den Namen der Eltern-Gruppe.

Um der neu eingerichteten **Kind-Gruppe** wiederum eine Gruppe unterzuordnen, klicken Sie stattdessen auf **Kind-Gruppe hinzufügen**.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsgruppen_verschachteln?rev=1726231572

Last update: **13.09.2024 12:46**