v.4

Archivierter Artikel:
Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Netzwerk

Im Hauptmenü System, Untermenü Netzwerk können die Netzwerkeinstellungen des UCware Servers eingesehen werden.

Per Standard wird das Interface eth0 für alle Telefongeräte verwendet (Tischtelefone, DECT-Basisstationen, Analog-Adapter für Faxgeräte etc., Türsprechstellen, u.a.)

Per Standard wird das Interface eth1 als Uplink zum normalen LAN des Unternehmens, einschließlich Verbindung zum Internet verwendet und somit auch für den Zugriff per SSH auf die UCware.

Interfaces

Hier wird der Inhalt der Datei `/etc/network/interfaces` ausgegeben. Die mit # beginnenden Zeilen dieser Datei werden nicht angezeigt.

Die angezeigten Werte werden beim Aufrufen der Seite aktualisiert.



ifconfig

Hier wird die Ausgabe des Befehls `ifconfig` angezeigt.

Die angezeigten Werte werden beim Aufrufen der Seite aktualisiert.

ifconfig

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:31:d5:84
          inet addr: 192.168.102.2  Bcast: 192.168.102.255  Mask: 255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe31:d584/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:519 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:201170 (201.1 KB)  TX bytes:345980 (345.9 KB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:c2:59:71
          inet addr: 10.0.31.181  Bcast: 10.0.255.255  Mask: 255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fec2:5971/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:10392 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:553 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1177619 (1.1 MB)  TX bytes:232909 (232.9 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr: 127.0.0.1  Mask: 255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:5965 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5965 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:807590 (807.5 KB)  TX bytes:807590 (807.5 KB)
```

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/system/network

Last update: **12.03.2024 16:50**