

v.5, Admin-Client, Berechtigungen, Warteschlange



Archivierter Artikel:
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Warteschlangen-Manager ernennen

Warteschlangen nehmen Anrufe an einer Durchwahl entgegen und verteilen die Gespräche automatisch auf die zuständige Benutzergruppe, die sogenannten Agenten. Überzählige Verbindungen werden dabei gehalten und in der Reihenfolge des Anrufeingangs dem jeweils nächsten verfügbaren Agenten zugewiesen.

Wenn Sie eine [Warteschlange](#) eingerichtet haben, können Sie ausgewählte Benutzer zu Warteschlangen-Managern ernennen. Diese erhalten Zugriff auf die folgenden Funktionen des UCC-Clients:

- [Warteschlangen-Einstellungen anpassen](#)
- [agent](#)

Grundlagen

Benutzer können auf das **Warteschlangenmanagement** des UCC-Clients zugreifen, wenn Sie die [Berechtigung](#) `manage_queues` über mindestens eine Warteschlangen-Gruppe ausüben:

UCware Admin Client

Stefanie Stoll

UCC-Client

Rufnummer

Gruppe: ws_mgmt

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

Benutzer

ralf.ranke

stefanie.stoll

Berechtigungen der Gruppe ws_mgmt

3 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)	Auf Gruppe	
manage_queues	ws_kunden — WS Kunden	
queue_member	ws_kunden — WS Kunden	
forward_queues	ws_kunden — WS Kunden	

Warteschlangenmanagement

Bestell-Hotline (4545)

Durchsuchen...

Hinzufügen

Sandra Singer

UCC-Client

Karl Kaminski

Tischtelefon

Gerd Gudlat

UCC-Client

Service-Hotline (4747)

Durchsuchen...

Hinzufügen



Gerd Gudlat

Tischtelefon

Gerd Gudlat

DECT

Warte
schlan
gen-
Mana
ger
(links)
könne
n
Eigen
schaft
en
von
Warte
schlan
gen
(recht
s)
anpas
sen.



Als Administrator können Sie manage_queues jeder beliebigen Benutzergruppe für jede beliebige Warteschlangen-Gruppe zuweisen. Dies gilt auch für Benutzer, die selbst keine Warteschlangen-Agenten sind.

Schritt für Schritt

Um Benutzer zu Warteschlangen-Managern zu ernennen, gehen Sie wie folgt vor:

UCware Admin Client

Gruppe: ws_mgmt Löschen Zurücksetzen Speichern

Benutzer

ralf.ranke stefanie.stoll

Berechtigungen der Gruppe ws_mgmt 3 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)	Auf Gruppe	
manage_queues	ws_kunden -- WS Kunden	
manage_queues	ws_partner -- WS Partner	
manage_queues	ws_intern -- WS intern	

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Warteschlange**.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

2. **Weisen** Sie dieser Gruppe die gewünschte(n) Warteschlange(n) zu.

3. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

4. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.

5. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung `manage_queues` für die gewünschte Warteschlangen-Gruppe.

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Nach einem Reload des UCC-Clients sind die **gewünschten Funktionen** für berechtigte Benutzer verfügbar.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/manage_queues?rev=1716813218

Last update: **27.05.2024 12:33**