



Archivierter Artikel:
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Alias einrichten


Ein **Alias** ist eine Kurzwahl, mit deren Hilfe sich Anrufe bei wichtigen oder häufig benötigten Nummern schneller starten lassen. Im Gegensatz zu **Kurzwahl**tasten gelten Aliasse unabhängig vom Benutzer und vom Endgerät.

Als **Ziel** eines Alias eignen sich externe Telefonnummern ebenso wie interne Durchwahlen.

Die Verwendung von Aliassen ist überall dort empfehlenswert, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.



Hinweis:
Für Benutzer des **nativen** UCC-Clients können Sie alternativ standardmäßige Tastaturkürzel einrichten. Lesen Sie dazu den Artikel [Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren](#).



Unter  **Durchwahlen > Alias** können Sie Aliasse  erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:



Erstellen eines neuen Alias im Admin-Client



Bearbeitung eines Alias im Admin-Client

Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Aktionen
 * Pflichtangabe	<i>Kurzwahl eingeben.</i> Zulässig sind zwei- bis zwölfstellige Zahlen. An erster Stelle kann optional * oder # stehen.
	<i>Zielnummer der Kurzwahl eingeben.</i> Geben Sie bei externen Rufnummern die Amts-Null mit an.
	<i>Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.</i>

Gespeicherte Aliasse sind für alle **angemeldeten** Benutzer verfügbar. Dies gilt auch im UCC-Client.

Last update:

03.07.2023 11:39 archiv:5_x:adhandbuch:durchwahlen:alias https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1688384370



Hinweis:

Externe Anrufe ohne Benutzeranmeldung werden standardmäßig blockiert.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1688384370

Last update: **03.07.2023 11:39**