30.07.2025 19:24 1/2 [veraltet:] Alias einrichten

## 5, Admin-Client, Alias



## **Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

# [veraltet:] Alias einrichten

Ein **Alias** ist eine Kurzwahl, mit deren Hilfe sich Anrufe bei wichtigen oder häufig benötigten Nummern schneller starten lassen. Im Gegensatz zu Kurzwahltasten gelten Aliasse unabhängig vom Benutzer und vom Endgerät.


Als **Ziel** eines Alias eignen sich externe Telefonnummern ebenso wie interne Durchwahlen.

Die Verwendung von Aliassen ist überall dort empfehlenswert, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.




#### **Hinweis:**

Für Benutzer des **nativen** UCC-Clients können Sie alternativ standardmäßige Tastaturkürzel einrichten. Lesen Sie dazu den Artikel Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren.







Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Aktionen
* Pflichtangabe	Kurzwahl eingeben. Zulässig sind zwei- bis zwölfstellige Zahlen. An erster Stelle kann optional * oder # stehen.
×	Zielnummer der Kurzwahl eingeben.
	Geben Sie bei externen Rufnummern die Amts-Null mit an.
×	Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.

Gespeicherte Aliasse sind für alle **angemeldeten** Benutzer verfügbar. Dies gilt auch im UCC-Client.

Last update:

03.07.2023 archiv:5\_x:adhandbuch:durchwahlen:alias https://wiki.ucware.com/archiv/5\_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1688384370 11:39



# **Hinweis:**

Externe Anrufe ohne Benutzeranmeldung werden standardmäßig blockiert.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

 $https://wiki.ucware.com/archiv/5\_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1688384370$ 

Last update: 03.07.2023 11:39

https://wiki.ucware.com/ Printed on 30.07.2025 19:24