

[veraltet] Lizenzen verwalten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen (neuen) Lizenzschlüssel im Admin-Client [hochladen](#) und die Lizenzen für die Benutzer der Client-Software [verwalten](#).



Hinweise:


- Ohne gültigen Lizenzschlüssel können Sie auf dem UCware Server keine Benutzer anlegen.
- Ohne aktive Lizenz sind die Funktionen des UCC-Clients [eingeschränkt](#).

Der Lizenzschlüssel wird in Form einer Datei zur Verfügung gestellt und in der Regel bereits bei der Installation auf dem UCware Server hinterlegt. Als Administrator müssen Sie daher lediglich die Client-Lizenzen Ihrer Benutzer verwalten.

Lizenzstatus anzeigen

Um den Lizenzstatus Ihrer UCware-Installation anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als **supervisor** oder als Mitglied der Gruppe **admin** im Admin-Client an.
2. Rufen Sie die Detailseite  **Benutzer & Gruppen > Lizenz** auf.



UCware Admin Client

Lizenz Lizenz hochladen Zurücksetzen Speichern

Lizenzstatus Musterfirma

Typ: Site Christian-Pommer-Str. 23
Benutzer enthalten: 10001 38112 Braunschweig

Filter

Benutzername	Vorname	Nachname	Clientbundle (1/10000)	Vermittlungsarbeitsplatz (0/0)
supervisor	Richard	Rudolf	☒	☐

3. Um das Widget **Lizenzstatus** auszuklappen, klicken Sie darauf.
4. Im Widget werden Ihr gewählter Lizenztyp (Small Business/Business/Enterprise/Site), die Anzahl der maximal möglichen Benutzer und die Kontaktdaten des Lizenznehmers angezeigt.



Hinweis:

Wenn stattdessen **Entry** bzw. **Entry-Lizenz** angezeigt wird, wurde noch kein Lizenzschlüssel auf dem UCware Server hinterlegt. Um in diesem Fall eine gültige Lizenz-Datei auf den UCware Server hochzuladen, folgen Sie den Anweisungen im nächsten Abschnitt. Gleiches gilt für den Up- oder Downgrade einer Lizenz.

Lizenzschlüssel hochladen

Um bei Bedarf einen Lizenzschlüssel auf den UCware Server hochzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als **supervisor** oder als Mitglied der Gruppe **admin** im Admin-Client an.
2. Rufen Sie die Detailseite  **Benutzer & Gruppen > Lizenz** auf.

UCware Admin Client

?

⚙

🔌

🏠

👤

📊

📞

⬆️

📡

📄

⚙

Lizenz

Lizenz hochladen

Zurücksetzen

Speichern

Lizenzstatus

Entry-Lizenz

⬆️

Typ: Entry

Benutzer enthalten: 5

Filter

Benutzername	Vorname	Nachname	Clientbundle (1/1)	Vermittlungsarbeitsplatz (0/0)
supervisor	Richard	Rudolf	☒	☐

3. Klicken Sie auf

Lizenz hochladen

Datei auswählen

musterfirma.lic

Abbrechen

Hochladen

4. Klicken Sie im Pop-up auf

5. Wählen Sie über den Dateibrowser Ihres Betriebssystems die Datei mit dem Lizenzschlüssel aus.

6. Klicken Sie im Pop-up auf

7. Überprüfen Sie den **Lizenzstatus** Ihrer UCware-Installation oberen Bereich der Detailseite.

Client-Lizenzen verwalten

Um einem neuen Benutzer vollständigen Zugriff auf den UCC-Client oder einen Vermittlungsarbeitsplatz zu gewähren, müssen Sie einmalig die entsprechende Client-Lizenz für diesen Benutzer aktivieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als **supervisor** oder als Mitglied der Gruppe **admin** im Admin-Client an.
2. Rufen Sie die Detailseite  **Benutzer & Gruppen > Lizenz** auf.

Lizenz

Lizenzstatus Musterfirma

Filter
Har

Benutzername	Vorname	Nachname	Clientbundle (9/10000)	Vermittlungsarbeitsplatz (0/0)
supervisor	Richard	Rudolf	☒	☐
harald.harms	Harald	Harms	☒	☐
lothar.lenz	Lothar	Lenz	☐	☐

Elemente pro Seite 10 1 - 3 von 3

- Zeigen Sie mithilfe der Filterfunktion den gewünschten Benutzer in der Tabelle an.
- Um eine Client-Lizenz für den Benutzer zu aktivieren, setzen Sie den zugehörigen Haken in der Zeile des Benutzers:
 - Ein Haken in der Spalte **Clientbundle** aktiviert die Benutzerlizenz für den UCC-Client.
 - Ein Haken in der Spalte daneben aktiviert die Benutzerlizenz für den UCware **Vermittlungsarbeitsplatz**.
- Um die Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf .



Hinweis:

Wenn alle verfügbaren Client-Lizenzen ausgeschöpft sind, haben Sie die folgenden Möglichkeiten, um Kapazitäten für neue Benutzer zu schaffen:

- **Löschen** Sie die Accounts nicht mehr vorhandener Benutzer.
- Deaktivieren Sie ungenutzte Client-Lizenzen.
- Wenden Sie sich für ein Lizenz-Upgrade an die UCware GmbH oder einen zertifizierten Partner.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/benutzer_gruppen/lizenz?rev=1736331358

Last update: **08.01.2025 10:15**