

- Aktuell seit 6.2
- < 5.x

v.6.2, Vermittlungsarbeitsplatz, Anruf

Gespräch flüsternd begleiten (VAP)



Datenschutzhinweis:


Stimmen Sie die Verwendung dieser Funktion im Voraus mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten ab.



Hinweis:

Diese Funktion ist an spezielle Berechtigungen gebunden. Die dafür [erforderlichen Einstellungen](#) übernimmt der Administrator der Telefonanlage.

Mit dem Vermittlungsarbeitsplatz (VAP) können Sie sich in laufende Telefonate einwählen, um diese mitzuhören oder einem anderen Benutzer Hinweise zu geben. In diesem **Flüstermodus** sind Sie für den internen Teilnehmer hörbar, nicht aber für seinen Gesprächspartner.



Um den Flüstermodus zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Warten Sie, bis der gewünschte Benutzer im Gespräch ist. Sie erkennen dies am [Statussymbol](#) .
2. Drücken Sie **F5** oder klicken Sie unter **Transfer** ins Eingabefeld.
3. Führen Sie **einen** der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie die vollständige Durchwahl des Benutzers ein.
 - Geben Sie einen Namens- oder Nummernbestandteil des Benutzers ein. Wählen Sie danach mit **F7**, **F8** und **Enter** den passenden Suchtreffer aus.
4. Klicken Sie auf .

Beim Start des Flüstermodus erhalten Sie und der Benutzer einen Signalton. Danach können Sie auf die folgenden Funktionen zugreifen:

- [Tastenfeld anzeigen](#)
- [Gespräch mitschneiden](#)
- [Gespräch parken](#)
- [Gespräch pausieren](#)
- [Anruf beenden](#)

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/vaphandbuch/transfer_whisper?rev=1745420748

Last update: **23.04.2025 15:05**

