Admin-Client, Provisionierung, Tastenbelegung, Telefone

# Provisionierungsgruppen verschachteln

Auf unterstützten Tischtelefonen kann der UCware Server bei Bedarf ausgewählte Einstellungen und/oder Tastenfunktionen bereitstellen. Dazu greift er auf sogenannte Parameter- bzw. Tastenprofile zurück. Diese lassen sich mithilfe von **Provisionierungsgruppen** einzeln oder paarweise auf konkrete Benutzer anwenden.

Im Admin-Client können Sie jedem Benutzer **maximal eine** Provisionierungsgruppe zuweisen. Die Anwendung mehrerer unterschiedlicher Parameter- und/oder Tastenprofile auf einen Benutzer ist nur durch eine Verschachtelung der zugehörigen Provisionierungsgruppen möglich. Dazu müssen Sie die Gruppen in ein Eltern-Kind-Verhältnis setzen und dem Benutzer die unterste **Kind-Gruppe** zuweisen. Auf diese Weise werden die Vorgaben aller beteiligten Profile auf den jeweiligen Benutzer angewendet.




Dabei gelten die folgenden Regeln:

- Vorgaben, die nicht miteinander kollidieren, gelten gleichberechtigt und ergänzen sich zu einer Gesamt-Konfiguration.
- Bei kollidierenden Vorgaben **zwischen unterschiedlichen** Provisionierungsgruppen erhält stets die Kind-Gruppe den Vorrang vor ihrer Eltern-Gruppe.
- Bei kollidierenden Vorgaben **innerhalb derselben** Provisionierungsgruppe erhält stets das Parameter-Profil den Vorrang vor dem Tastenprofil.

**Hinweis:**
Verwenden Sie für Funktionen mit Tastenbindung bevorzugt Tastenprofile. Diese lassen sich im Gegensatz zu Parameter-Profilen auch im UCC-Client anzeigen und bearbeiten.

Um Provisionierungsgruppen zu verschachteln, gehen Sie wie folgt vor:

## Eltern-Gruppe einrichten




1. Rufen Sie im Admin-Client die Seite **Provisionierung > Provisionierungsgruppen** auf.

## Kind-Gruppe einrichten

2. Erstellen Sie mit eine neue Provisionierungsgruppe.
   Alternativ rufen Sie mit eine vorhandene Gruppe auf.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
4. Wählen Sie ein **Tastenprofil** und/oder ein **Parameter-Profil** aus.
5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Erstellen und bearbeiten bzw. Speichern.




1. Klicken Sie in der Bearbeitungsansicht der gewünschten Eltern-Gruppe auf Kind-Gruppe hinzufügen.

2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.

3. Wählen Sie ein **Tastenprofil** und/oder ein **Parameter-Profil** aus.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Erstellen.

Um der **Eltern-Gruppe** eine weitere Kind-Gruppe auf der gleichen Ebene unterzuordnen, klicken Sie im Navigationsbereich auf den Namen der Eltern-Gruppe.

Um der neu eingerichteten **Kind-Gruppe** wiederum eine Gruppe unterzuordnen, klicken Sie stattdessen auf Kind-Gruppe hinzufügen.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
**https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/provisionierungsgruppen_verschachteln?rev=1736773533**

Last update: **13.01.2025 13:05**