



Admin-Client, Alias








# Alias einrichten

Ein **Alias** ist eine Kurzwahl für wichtige oder häufig benötigte Rufnummern. Anders als [Kurzwahltasten](#) oder [Tastaturkürzel](#) gelten Aliasse unabhängig von Benutzer und Endgerät. Sie funktionieren daher auch auf Telefonen ohne Benutzeranmeldung.

Insbesondere bei externen – und damit längeren – Zielrufnummern kann ein entsprechender Alias den Wählvorgang beschleunigen und fehlerhafte Eingaben umgehen. Darüber hinaus ist die Funktion überall dort sinnvoll, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.




Unter  **Durchwahlen > Alias** können Sie Aliasse  erstellen oder  bearbeiten:

UCware Admin Client



Alias

Filter

	ID	Nummer	Ziel	Name
	12	#11	002214710246	Taxi-Ruf
	17	#12	002214710135	Spedition Hol und Bring
	22	112	0112	Feuerwehr / Rettung

Nummer \*

#12

Ziel

002214710135

Name

Spedition Hol und Bring

Id

4

Nummer

#12

Ziel

002214710135

Name

Spedition Hol und Bring

Erstellen und Bearbeiten eines Alias im Admin-Client.


Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Aktionen
<div>Nummer *</div> <div></div> <div><small>* Pflichtangabe</small></div>	<div>Kurzwahl eingeben.</div> <div>Standardmäßig eignen sich zwei- bis zwölfstellige Nummern, optional mit vorangestelltem * oder #.</div> <div>1</div>

Eigenschaft	Aktionen
Ziel	<i>Zielnummer der Kurzwahl eingeben.</i> Geben Sie bei externen Rufnummern die Amtsnnull mit an.
Name	Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.

<sup>1</sup> Die zulässige Form neuer Aliasse lässt sich über den Schlüssel ALIAS\_VALIDATION im [Key-Value-Store](#) anpassen.  
Bereits angelegte Aliasse bleiben dabei gültig. Durch vorübergehende oder nachträgliche Anpassung des Schlüssels sind somit auch abweichende Aliasse möglich.

Gespeicherte Aliasse sind sofort anlagenweit verfügbar. Im UCC-Client werden Aliasse über die [Rufnummerneingabe](#) und falls erforderlich mithilfe des [Tastenfelds](#) gewählt.



**Hinweis:**

Auf Geräten ohne Benutzeranmeldung werden externe Anrufziele standardmäßig blockiert. Passen Sie dieses Verhalten falls erforderlich über den Schlüssel NOBODY\_ALLOW\_EXTERNAL im [Key-Value-Store](#) an.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/durchwahlen/alias>

Last update: 07.05.2024 14:44

