

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Externes Ziel einbinden

**Hinweise:**


- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ  erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.


Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie bei Bedarf die Rufnummer eines externen Endgeräts auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine Ihrer **internen** Nummern auf dem zugehörigen  Slot aktivieren, ist diese auf dem externen Gerät erreichbar.


Gehen Sie dazu wie folgt vor:


**Eigene Slots**

Extern

 **Telefon**

 **DECT**

 **Client**

 **Extern**

**Slot bearbeiten**

**Slot: Externes Ziel (28)**  
Typ: Externes Ziel

Name\*

Externes Ziel



Erforderlich

Externe Nummer\*

Nummer darf nur aus Ziffern bestehen

Zurücksetzen

Speichern

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
3. Geben Sie die **Nummer** des gewünschten externen Geräts ein.

**Datenschutzhinweis:**



Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

**Speichern**

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit
5. Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn\\_extern?rev=1706799018](https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn_extern?rev=1706799018)

Last update: **01.02.2024 14:50**