

[UCC-Client](#), [nativ](#), [Installation](#)

# Nativen UCC-Client installieren

Mit dem UCC-Client können Sie direkt am PC [telefonieren](#) und zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers nutzen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software auf dem PC ist dafür nicht erforderlich.

- **nativ:**


Dabei läuft der Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf dem PC oder einem geeigneten Speichermedium installiert sein. Gegenüber der browserbasierten Variante bietet der native Client [zusätzliche Funktionen](#).

Der native UCC-Client ist für Windows, MacOS und Linux verfügbar. Die zugehörigen Installationsdateien lassen sich über einen Webbrowser herunterladen.

**Hinweis:**

Voraussetzung ist das Debian-Paket `ucware-client-installers`, das der Administrator vorab auf der Telefonanlage [bereitgestellt](#) muss. Für den vollen Zugriff auf den Client ist zudem eine [Benutzerlizenz](#) erforderlich.

Um den nativen Client unter Windows herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor:




1. Starten Sie Ihren bevorzugten Webbrowser.
2. Geben Sie in der Adressleiste die URL des UCC-Clients ein:

`https://[ADRESSE TELEFONANLAGE]/client`

**Sicherheitshinweis:**

Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.


3. Klicken Sie im Bereich der Login-Maske nacheinander auf  und **Herunterladen**.

Dies lädt eine Installationsdatei im EXE-Format herunter. Für anderer Varianten des UCC-Clients klicken Sie stattdessen auf **Alle Client Versionen** und anschließend auf den Link zum gewünschten Download. Abhängig von Ihren Browser-Einstellungen werden Dateiname und Zielverzeichnis des Downloads automatisch oder über einen Systemdialog festgelegt.

Um den nativen Client **manuell** unter Windows zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Deinstallieren Sie alle vorhandenen Versionen der Anwendung.
2. Öffnen Sie das Verzeichnis mit der heruntergeladenen Installationsdatei.
3. Führen Sie die Datei per Doppelklick aus.
4. Folgen Sie ggf. den Anweisungen des Systemdialogs.

Nach Abschluss der Installation können Sie den nativen UCC-Client aufrufen und sich dort [anmelden](#).

Verfügbare Updates zeigt der native Client per Benachrichtigung und unter  **Hilfe > Über** an. Für die manuelle Aktualisierung gelten ebenfalls die hier beschriebenen Installationsschritte.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install\\_uccc\\_user?rev=1712564631](https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install_uccc_user?rev=1712564631)

Last update: **08.04.2024 08:23**