

- [Aktuell seit 6.3](#)
- [< 6.0](#)

[v.6.3, Installation, Aktualisierung](#)

## UCware auf Version 6.3 aktualisieren



### Achtung:

Dieser Artikel richtet sich an erfahrene Ubuntu-Administratoren, die eine Aktualisierung des UCware Servers auf Version 6.3 planen. Lesen Sie den Artikel vollständig, **bevor** Sie mit der Aktualisierung beginnen. Um Fragen und Probleme **während** der Aktualisierung zu vermeiden, empfehlen wir zudem eine vorherige Rücksprache mit dem UCware Support.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihren UCware Server von Version 6.2.x auf Version 6.3 aktualisieren. Dies setzt ein Upgrade des zugrundeliegenden Betriebssystems auf Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) voraus. Die dafür erforderlichen Schritte finden Sie ebenfalls hier.

### Aktualisierung vorbereiten

1. Lesen Sie die Versionshinweise zu [UCware 6.3](#).
2. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
3. Löschen Sie ältere Paketversionen aus dem Paketcache:

```
sudo apt clean
```

4. Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

```
sudo apt update
```

5. Laden Sie neue Paketversionen herunter und installieren Sie diese:

```
sudo apt full-upgrade
```

6. Starten Sie den UCware Server neu:

```
sudo reboot
```

7. Sichern Sie den Zustand des UCware Servers per Snapshot.

### Ubuntu aktualisieren

UCware 6.3 setzt ein Upgrade des zugrundeliegenden Betriebssystems auf Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) voraus. Die UCware-Paketquellen werden bei diesem Vorgang ignoriert, sodass Sie diese später [manuell anpassen](#) müssen.



### Hinweis:

Die folgenden Schritte gehen von einem Ubuntu mit Systemsprache Englisch bzw. C.UTF-8 aus. Die Anzeige konkreter Abfragen während des Upgrades kann abhängig von Ihren eigenen Spracheinstellungen abweichen.

### Upgrade anstoßen

1. Lesen Sie die [Upgrade-Anleitung von Canonical](#).
2. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
3. Starten Sie das Upgrade-Skript:

```
sudo do-release-upgrade
```

4. Beantworten Sie die Frage *Continue running under SSH?* mit  und bestätigen Sie den nächsten Hinweis.
5. Beantworten Sie die Frage *Do you want to start the upgrade?* mit .
6. Beantworten Sie die Frage *Restart services during package upgrades without asking?* mit  und bestätigen Sie den nächsten

Hinweis.

## Konfigurationsdateien auswählen

```
Configuration file '/etc/nginx/nginx.conf'
==> Modified (by you or by a script) since
installation.
==> Package distributor has shipped an updated
version.
   What would you like to do about it ? Your
options are:
   Y or I : install the package maintainer's
version
   N or O : keep your currently-installed
version
   D      : show the differences between the
versions
   Z      : start a shell to examine the
situation
The default action is to keep your current
version.
*** nginx.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
```

Im weiteren Verlauf müssen Sie entscheiden, ob das Upgrade-Skript die Konfiguration Ihrer bisherigen Ubuntu-Installation übernehmen oder überschreiben soll.

Eine entsprechende Abfrage erfolgt nur, wenn die bisherige und die neuere Konfigurationsdatei der betroffenen Systemkomponente voneinander abweichen.

Konkrete Unterschiede können Sie in diesem Fall mit `diff` anzeigen.

Abweichende Versionen einer Konfigurationsdatei ergeben sich aus den folgenden Gründen:

- Die ursprüngliche Konfigurationsdatei wurde in der Vergangenheit manuell oder per Skript angepasst.

In diesem Fall ist es sinnvoller, die bisherige Version zu **übernehmen**.

- Das Upgrade würde die bisherige Konfigurationsdatei um neue Einträge erweitern, ohne die vorhandenen anzupassen.

In diesem Fall ist es sinnvoller, die bisherige Version zu **überschreiben**.

- Das Upgrade würde die ursprünglich bzw. standardmäßig gesetzten Einträge in der Konfigurationsdatei anpassen.

In diesem Fall ist es sinnvoller, die bisherige Version zu **überschreiben**.



### Hinweis:

Übernehmen Sie im Zweifelsfall (z. B. wenn mehrere der o. g. Gründe zutreffen) die bisherige Konfigurationsdatei. Die neuere Version wird in diesem Fall mit der Endung `.dPKG-dist` im gleichen Verzeichnis abgelegt. Dadurch können Sie die alte Datei bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt überschreiben oder mit der neueren zusammenführen.

Nachdem Sie die erforderlichen Konfigurationsdateien verglichen und ggf. übernommen haben, läuft das Upgrade automatisch weiter.

## Upgrade abschließen

1. **Verneinen** Sie die Frage *Remove obsolete packages?* mit `N`.



### Hinweis:

Andernfalls werden die vorhandenen UCware-Pakete vom Server gelöscht.

2. Bestätigen Sie den Hinweis *Restart required* mit `Y`.
3. Sichern Sie nach dem Neustart den Zustand des Systems per Snapshot.

## UCware aktualisieren

### UCware-Paketquellen anpassen

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.

- Öffnen Sie die Datei `/etc/apt/sources.list.d/ucware.list` in einem Editor, zum Beispiel **Nano**:

```
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ucware.list
```

- Ersetzen Sie die Zeilen

```
deb https://packages.ucware.com/ubuntu/ucware-6 focal main
deb https://packages.ucware.com/ubuntu/ucware-firmware focal main
```

durch

```
deb https://packages.ucware.com/ubuntu/ucware-6.3 jammy main
deb https://packages.ucware.com/ubuntu/ucware-firmware jammy main
```

- Speichern Sie die Datei und beenden Sie den Editor.

## Neue UCware-Pakete einspielen

- Löschen Sie ältere Paketversionen aus dem Paketcache:

```
sudo apt clean
```

- Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

```
sudo apt update
```

- Laden Sie die neueste Version der Pakete herunter und installieren Sie diese:

```
sudo apt full-upgrade
```

- Beantworten Sie die Frage *Which services should be restarted?* mit `[Ok]`.

## Aktualisierung abschließen


- Deinstallieren Sie nicht mehr benötigte Pakete:

```
sudo apt autoremove
```

- Starten Sie den UCware Server neu:

```
sudo reboot
```

- Melden Sie sich am Admin-Client an.

- Prüfen Sie die Versionsnummer mit  in der Kopfzeile.

- Testen Sie die Funktionalität der Telefonanlage.

- Sichern Sie den Zustand des Systems per Snapshot.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/update\\_v6\\_3](https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/update_v6_3)

Last update: **19.03.2025 13:51**